


機能説明書

Proline Promag 800

電磁流量計
セルラー方式無線



目次

1	本説明書について	4	5.7	「カスタディトランスファー」サブメニュー	78
1.1	本書の目的	4	5.8	「データのログ」サブメニュー	79
1.2	対象グループ	4	5.9	「測定値管理」サブメニュー	80
1.3	本書の使用法	4			
1.3.1	特定情報に関するシンボル	4	6	「システム」メニュー	83
1.3.2	本書の構成情報	4	6.1	「機器管理」サブメニュー	83
1.3.3	パラメータ説明の構成	5	6.2	「ユーザー管理」サブメニュー	85
1.4	関連資料	5	6.2.1	「アクセスコード設定」ウィザード	87
1.4.1	取扱説明書	5	6.3	「接続性」サブメニュー	88
1.4.2	個別説明書	5	6.3.1	「Bluetooth 設定」サブメニュー	88
			6.3.2	「無線通信ネットワーク」サブメニュー	88
2	「ガイドンス」メニュー	6			
2.1	「設定」ウィザード	6	6.3.3	「クラウド」サブメニュー	94
2.2	「証明書のアップデート」ウィザード	20	6.4	「日時」サブメニュー	105
2.3	「インポート/エクスポート」サブメニュー	28	6.5	「ジオロケーション」サブメニュー	106
			6.6	「電力管理」サブメニュー	108
3	「機器情報」メニュー	29	6.7	「情報」サブメニュー	110
			6.7.1	「機器」サブメニュー	110
4	「診断」メニュー	30	6.7.2	「無線通信モジュール」サブメニュー	113
4.1	「現在の診断メッセージ」サブメニュー	30			
4.2	「診断リスト」サブメニュー	32	6.7.3	「電子モジュール」サブメニュー	114
4.3	「シミュレーション」サブメニュー	35	6.7.4	「表示モジュール」サブメニュー	115
4.4	「Heartbeat」サブメニュー	37	6.8	「表示」サブメニュー	116
4.5	「診断設定」サブメニュー	37	6.9	「ソフトウェア設定」サブメニュー	120
4.5.1	「プロパティ」サブメニュー	37			
4.5.2	「診断設定」サブメニュー	38	索引	122	
4.6	「トラッキングポインター」サブメニュー	47			
4.6.1	「最小/最大値をリセットする」サブメニュー	47			
4.6.2	「電気部内温度」サブメニュー	48			
5	「アプリケーション」メニュー	49			
5.1	「測定値」サブメニュー	49			
5.1.1	「積算計」サブメニュー	51			
5.2	「Units」サブメニュー	52			
5.3	「積算計」サブメニュー	55			
5.3.1	「積算計の処理」サブメニュー	55			
5.3.2	「積算計 1~n」サブメニュー	56			
5.4	「センサ」サブメニュー	59			
5.4.1	「プロセスパラメータ」サブメニュー	59			
5.4.2	「ローフローカットオフ」サブメニュー	61			
5.4.3	「空検知」サブメニュー	62			
5.4.4	「センサの調整」サブメニュー	65			
5.4.5	「校正」サブメニュー	68			
5.4.6	「監視」サブメニュー	69			
5.4.7	「プロパティ」サブメニュー	70			
5.5	「ステータス入力」サブメニュー	70			
5.6	「パルス/スイッチ出力 1~n」サブメニュー	71			

1 本説明書について

1.1 本書の目的

本書は取扱説明書の一部であり、パラメータの参照資料として、操作メニューの各パラメータの詳細な説明が記載されています。

本書は機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業を実行するために使用されます。

- 難しい条件下における測定の最適化
- 通信インタフェースの詳細設定
- 難しいケースにおけるエラー診断

1.2 対象グループ

本資料は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行うスペシャリストのために用意されたものです。

1.3 本書の使用法

1.3.1 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
	ページ参照
	図参照
 A0028662	現場表示器による操作
 A0028663	操作ツールによる操作
 A0028665	書き込み保護パラメータ

1.3.2 本書の構成情報

本書には、すべての操作メニューおよび設定ウィザードのパラメータが記載されています。

- **ガイダンスメニュー (設定 ウィザード (→ 図 6))** : 設定に必要なすべての機器パラメータをすばやく確認して設定することができます。
- **アプリケーション メニュー (→ 図 49)**
- **診断 メニュー (→ 図 30)**
- **システム メニュー (→ 図 83)**

1.3.3 パラメータ説明の構成

パラメータ説明は次のセクションに個別に記載されています。

完全なパラメータ名	書き込み保護パラメータ = 
ナビゲーション	 操作ツールを使用する場合のパラメータのナビゲーションパス  メニュー、サブメニュー、パラメータの名前は、表示器や操作ツールに表示される形式に応じて短縮されます。
必須条件	このパラメータは、特定の条件下でのみ使用できます。
説明	パラメータ機能の説明
選択項目	パラメータの個々のオプションのリスト ■ オプション 1 ■ オプション 2
ユーザー入力	パラメータの入力レンジ
ユーザーインタフェース	パラメータの表示値/ データ
工場設定	工場出荷時の初期設定
追加情報	追加説明（例示など） ■ 個別オプション関連 ■ 表示値/データ関連 ■ 入力範囲関連 ■ 工場設定関連 ■ パラメータ機能関連

1.4 関連資料

機能説明書は、以下の資料の一部です。

1.4.1 取扱説明書

機器	資料番号
Proline 800	BA02080D

1.4.2 個別説明書

内容	資料番号
Heartbeat Technology	SD01746D
セルラーモジュール	SD02335D
Bluetooth インターフェイス搭載の表示ディスプレイ	SD02655D
オープンソースソフトウェアライセンスを使用	SD02658D
クイックリファレンスガイド	SD02659D
OPC-UA	SD02663D
保税測定に関する情報	SD02038D

2 「ガイドンス」メニュー

使用する主な機能 - 迅速かつ安全な設定から運転中のガイド付きのサポートまで

ナビゲーション  ガイドンス

ガイドンス	
▶ 設定	→ 6
▶ 証明書のアップデート	→ 20
▶ インポート / エクスポート	→ 28

2.1 「設定」ウィザード

機器を設定するためにこのウィザードを完了してください。

各パラメータに対して適切な値を入力するか、または適切なオプションを選択します。

注意

必要なすべてのパラメータを完了させる前にウィザードを終了すると、変更は保存されます。このため、機器の状態が不定になる可能性があります！

この場合はデフォルト設定へのリセットを推奨します。

ナビゲーション  ガイドンス → 設定

▶ 設定	
▶ 積算計 1～n	→ 51
プロセス変数の割り当て 1～n	→ 11
プロセス変数の単位 1～n	→ 11
積算計 1～n の動作モード	→ 11
積算計 アラーム時動作	→ 12
▶ パルス/スイッチ出力 1～n	→ 71
動作モード	→ 14
パルス出力 の割り当て	→ 14
パルス幅	→ 15
パルスの値	→ 15
スイッチ出力機能	→ 15

診断動作の割り当て	→ 16
リミットの割り当て	→ 16
スイッチオンの値	→ 17
スイッチオフの値	→ 17
ステータスの割り当て	→ 18
フェールセーフモード	→ 18
▶ 表示	→ 116
1 の値表示	→ 18
2 の値表示	→ 19
3 の値表示	→ 19
4 の値表示	→ 20
表示のダンピング	→ 12
▶ 日時	→ 105
時刻形式	→ 105
時間帯	→ 105
日付/時刻の設定	→ 105

デバイスのタグ



ナビゲーション

- ガイダンス → 設定 → 機器固有情報 → デバイスのタグ
- システム → 機器管理 → デバイスのタグ

説明

プラント内で迅速に機器を識別するために、測定ポイント固有の名前を入力して下さい。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

シリアル番号

ナビゲーション

- 📖 ガイドンス → 設定 → 機器固有情報 → シリアル番号
- 📖 システム → 情報 → 機器 → シリアル番号

説明

機器のシリアル番号を表示。シリアル番号は、機器を識別するためおよびデバイスビューワーまたは Operations アプリを介して、関連資料など機器の詳細情報を取得するために使用できます。

追加情報：

シリアル番号はセンサおよび変換器の銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション

- 📖 アプリケーション → カスタディトランスファー → ファームのバージョン
- 📖 カスタディトランスファー → ファームのバージョン
- 📖 ガイドンス → 設定 → 機器固有情報 → ファームのバージョン
- 📖 システム → 情報 → 機器 → ファームのバージョン

説明

インストールされている機器のファームウェアバージョンを表示

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

機器名

ナビゲーション

- 📖 ガイドンス → 設定 → 機器固有情報 → 機器名
- 📖 システム → 情報 → 機器 → 機器名

説明

変換器の名称を表示。

追加情報：

名称は変換器の銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列



体積流量単位

ナビゲーション

- アプリケーション → システムの単位 → 体積流量単位
- ガイドンス → 設定 → システムの単位 → 体積流量単位

説明

体積流量の単位を選択

選択

SI 単位

- cm^3/s
- cm^3/min
- cm^3/h
- cm^3/d
- dm^3/s
- dm^3/min
- dm^3/h
- dm^3/d
- m^3/s
- m^3/min
- m^3/h
- m^3/d
- ml/s
- ml/min
- ml/h
- ml/d
- l/s
- l/min
- l/h
- l/d
- hl/s
- hl/min
- hl/h
- hl/d
- ML/s
- ML/min
- ML/h
- ML/d

US 単位

- af/s
- af/min
- af/h
- af/d
- ft^3/s
- ft^3/min
- ft^3/h
- ft^3/d
- MMft^3/s
- MMft^3/min
- MMft^3/h
- Mft^3/d
- $\text{fl oz}/\text{s} (\text{us})$
- $\text{fl oz}/\text{min} (\text{us})$
- $\text{fl oz}/\text{h} (\text{us})$
- $\text{fl oz}/\text{d} (\text{us})$
- $\text{gal}/\text{s} (\text{us})$
- $\text{gal}/\text{min} (\text{us})$
- $\text{gal}/\text{h} (\text{us})$
- $\text{gal}/\text{d} (\text{us})$
- $\text{Mgal}/\text{s} (\text{us})$
- $\text{Mgal}/\text{min} (\text{us})$
- $\text{Mgal}/\text{h} (\text{us})$
- $\text{Mgal}/\text{d} (\text{us})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{us}; \text{liq.})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{us}; \text{liq.})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{us}; \text{liq.})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{us}; \text{liq.})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{us}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{us}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{us}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{us}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{us}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{us}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{us}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{us}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{us}; \text{tank})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{us}; \text{tank})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{us}; \text{tank})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{us}; \text{tank})$
- $\text{kgal}/\text{s} (\text{us})$
- $\text{kgal}/\text{min} (\text{us})$
- $\text{kgal}/\text{h} (\text{us})$
- $\text{kgal}/\text{d} (\text{us})$

ヤード・ポンド法（帝国単位）

- $\text{gal}/\text{s} (\text{imp})$
- $\text{gal}/\text{min} (\text{imp})$
- $\text{gal}/\text{h} (\text{imp})$
- $\text{gal}/\text{d} (\text{imp})$
- $\text{Mgal}/\text{s} (\text{imp})$
- $\text{Mgal}/\text{min} (\text{imp})$
- $\text{Mgal}/\text{h} (\text{imp})$
- $\text{Mgal}/\text{d} (\text{imp})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{imp}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{imp}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{imp}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{imp}; \text{beer})$
- $\text{bbl}/\text{s} (\text{imp}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{min} (\text{imp}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{h} (\text{imp}; \text{oil})$
- $\text{bbl}/\text{d} (\text{imp}; \text{oil})$

体積単位



ナビゲーション

- アプリケーション → システムの単位 → 体積単位
- ガイダンス → 設定 → システムの単位 → 体積単位

説明

体積の単位を選択

選択

SI 単位	US 単位	ヤード・ポンド法（帝国単位）
■ cm ³	■ af	■ gal (imp)
■ dm ³	■ ft ³	■ Mgal (imp)
■ m ³	■ Mft ³	■ bbl (imp;beer)
■ ml	■ fl oz (us)	■ bbl (imp;oil)
■ l	■ gal (us)	
■ hl	■ kgal (us)	
■ Ml Mega	■ Mgal (us)	
	■ bbl (us;oil)	
	■ bbl (us;liq.)	
	■ bbl (us;beer)	
	■ bbl (us;tank)	

温度の単位



ナビゲーション

- アプリケーション → システムの単位 → 温度の単位
- ガイダンス → 設定 → システムの単位 → 温度の単位

説明

温度の単位を選択

選択

SI 単位	US 単位
■ °C	■ °F
■ K	■ °R

圧力単位



ナビゲーション

- アプリケーション → システムの単位 → 圧力単位
- ガイダンス → 設定 → システムの単位 → 圧力単位

説明

プロセス圧力の単位を選択

選択

SI 単位	US 単位
■ MPa a	■ psi a
■ MPa g	■ psi g
■ kPa a	
■ kPa g	
■ Pa a	
■ Pa g	
■ bar	
■ bar g	

プロセス変数の割り当て



ナビゲーション

- アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 変数の割り当て 1～n
- ガイダンス → 設定 → 積算計 1～n → 変数の割り当て 1～n

説明

積算計のプロセス変数を選択。

追加情報：

選択項目を変更した場合、機器は積算計を「0」にリセットします。

選択

- オフ
- 体積流量

プロセス変数の単位



ナビゲーション

- アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 変数の単位 1～n
- ガイダンス → 設定 → 積算計 1～n → 変数の単位 1～n

説明

積算計のプロセス変数の単位を選択します。

選択

SI 単位

- cm³ *
- dm³ *
- m³ *
- ml *
- l *
- hl *
- Ml Mega *

US 単位

- af *
- ft³ *
- Mft³ *
- fl oz (us) *
- gal (us) *
- kgal (us) *
- Mgal (us) *
- bbl (us;liq.) *
- bbl (us;beer) *
- bbl (us;oil) *
- bbl (us;tank) *

ヤード・ポンド法（帝国単位）

- gal (imp) *
- Mgal (imp) *
- bbl (imp;beer) *
- bbl (imp;oil) *

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

または

その他の単位

None *

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

積算計の動作モード



ナビゲーション

- アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 積算計 1～n のモード
- ガイダンス → 設定 → 積算計 1～n → 積算計 1～n のモード

説明

積算計の動作モードを選択します。例、正方向のみ積算または逆方向のみ積算。

選択	■ 正味 ■ 正方向 ■ 逆方向
追加情報	選択 ■ 正味 オプション 正方向および逆方向の流量値を積算し、相互に相殺します。流れ方向の正味流量が記録されます。 ■ 正方向 オプション 正方向の流量のみを積算します。 ■ 逆方向 オプション 逆方向の流量のみを積算します。(=逆方向に流れた量)

積算計 アラーム時動作



ナビゲーション	📖 アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 積算計 アラーム動作 📖 ガイドンス → 設定 → 積算計 1～n → 積算計 アラーム動作
説明	機器アラームが発生した場合の積算計の動作を設定します。 追加情報： 他の積算計または出力に適用されるフェールセーフモードは、他のパラメータで個別に設定され、この設定の影響を受けることはありません。
選択	■ ホールド ■ 継続 ■ 最後の有効な値 + 継続
追加情報	選択 ■ ホールド オプション 機器アラームが発生すると積算計は停止します。 ■ 継続 オプション 積算計は現在の測定値に基づいて積算を継続し、機器アラームは無視されます。 ■ 最後の有効な値 + 継続 オプション 積算計は、機器アラーム発生前の最後の有効な測定値に基づいて積算を継続します。

表示のダンピング



ナビゲーション	📖 ガイドンス → 設定 → 表示 → 表示のダンピング 📖 システム → 表示 → 表示のダンピング
説明	測定値の変動に対する表示の応答時間を設定します。 追加情報： - 時定数が小さければ表示の測定値変動に対する応答が早くなります。 - 時定数が 0 に設定されると、ダンピングは無効となります。
ユーザー入力	0.0～999.9 秒

ローフローカットオフ



ナビゲーション

- アプリケーション → センサ → ローフローカットオフ → ローフローカットオフ
- ガイダンス → 設定 → 測定条件 → ローフローカットオフ

説明

ローフローカットオフを有効にするための、ローフローカットオフのプロセス変数を選択します。

選択

- オフ
- 体積流量

ローフローカットオフ オンの値



ナビゲーション

- アプリケーション → センサ → ローフローカットオフ → ローフローカットオンの値
- ガイダンス → 設定 → 測定条件 → ローフローカットオンの値

説明

ローフローカットオフをオンにするためのオン値を入力します。

値 = 0 : ローフローカットオフなし
 値 > 0 : ローフローカットオフが有効

ユーザー入力

正の浮動小数点数

ローフローカットオフ オフの値



ナビゲーション

- アプリケーション → センサ → ローフローカットオフ → ローフローカット-オフの値
- ガイダンス → 設定 → 測定条件 → ローフローカット-オフの値

説明

ローフローカットオフをオフにするためのオフ値を入力します。
 オフの値は、オンの値に関する正のヒステリシスとして入力します。

ユーザー入力

0～100.0 %

空検知



ナビゲーション

- アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知
- ガイダンス → 設定 → 測定条件 → 空検知

説明

空検知のオン/オフ。計測チューブの非満管または空を検知するために、空検知をオンにします。

選択

- オフ
- オン

動作モード

ナビゲーション	 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → 動作モード  ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → 動作モード
説明	出力モードをパルスまたはスイッチに設定します。
選択	■ パルス ■ スイッチ出力
追加情報	選択 ■ パルス オプション パルス幅を設定できる量に比例するパルス。特定の量に達すると（パルス値）、"パルス幅" パラメータで設定された継続時間にわたってパルスが発生します。 ■ スイッチ出力 オプション いつ機器の状態が変化するかを示します（例：設定されたりミット値に達した場合）。追加情報： - スイッチ出力は、導通状態または非導通状態のいずれかになります。 - スイッチ出力に割り当てられた機能が実行されると、スイッチ出力は出力設定に応じて継続的に導通状態または非導通状態になります。または、バッテリー式機器の場合は、パルスを放出します。つまり、スイッチ出力はパルスの継続時間中にクローズかつ導通状態になります。 - スイッチ出力は、システムレベルで診断情報を表示するために使用されます（例：割り当てられた機能が実行されたときに点灯するランプを接続した場合）。

パルス出力の割り当て

ナビゲーション	 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス出力 割り当て  ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス出力 割り当て
説明	パルス出力に割り当てるプロセス変数を選択します。
選択	■ オフ ■ 体積流量

パルス幅



ナビゲーション

- アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス幅
- ガイダンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス幅

説明

出力パルスの継続時間を設定。

追加情報：

最大パルスレートは $f_{\max} = 1 / (2 \times \text{パルス幅})$ により定義されます。2 つのパルス間の間隔 (P) は、設定されたパルス幅 (B) と同じ長さ以上になります。

最大流量は $Q_{\max} = f_{\max} \times \text{パルス値}$ により定義されます。流量がこのリミット値を超えると、機器は診断メッセージ "S443 パルス出力 設定外" を表示します。

例：

- パルス値：0.1 g
- パルス幅：0.1 ms
- $f_{\max} : 1 / (2 \times 0.1 \text{ ms}) = 5 \text{ kHz}$
- $Q_{\max} : 5 \text{ kHz} \times 0.1 \text{ g} = 0.5 \text{ kg/s}$

ユーザー入力

0.1～500 ms

パルスの値



ナビゲーション

- アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルスの値
- ガイダンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → パルスの値

説明

パルスに対応する測定値を入力します。

追加情報：

パルス出力を数量で重み付けします。

パルス値が小さいほど、

- 分解能が向上します。
- パルスの周波数が高くなります。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

スイッチ出力機能



ナビゲーション

- アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スイッチ出力機能
- ガイダンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → スイッチ出力機能

説明

スイッチ出力に機能を割り当てます。

追加情報：

– 割り当てられた機能が起動されたときのスイッチ出力の状態（オンまたはオフ）を、"出力信号の反転" パラメータで反転できます。

– "出力信号の反転" パラメータを使用できない機器もあります。

選択

- オフ
- オン
- 診断動作

- リミット
- 流れ方向チェック
- ステータス

追加情報

選択

- **オフ** オプション
スイッチ出力が恒久的にオフになります（オープン、非導通）。
- **オン** オプション
スイッチ出力が恒久的にオンになります（クローズ、導通）。
- **診断動作** オプション
割り当てられた動作カテゴリの未処理の診断イベントがある場合は、パルスが放出されます。
- **リミット** オプション
プロセス変数に対して指定されたりミット値に達すると、パルスが放出されます。
- **流れ方向チェック** オプション
流れ方向が変わると、パルスが放出されます。
- **ステータス** オプション
空検知またはローフローカットオフのいずれかのオプションがスイッチ出力に割り当てられている場合、それらの機器ステータスを示すためにパルスが放出されます。

診断動作の割り当て



ナビゲーション

- 📖 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → 診断動作の割り当て
- 📖 ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → 診断動作の割り当て

説明

スイッチ出力がパルスを発生させる診断動作を選択します。

選択

- アラーム
- アラーム + 警告
- 警告

追加情報

選択

- **アラーム** オプション
スイッチ出力は、「アラーム」カテゴリの診断イベントに対してのみパルスを発生させます。
- **アラーム + 警告** オプション
スイッチ出力は、「アラーム」または「警告」カテゴリの診断イベントに対してパルスを生成させます。
- **警告** オプション
スイッチ出力は、「警告」カテゴリの診断イベントに対してのみパルスを生成させます。

リミットの割り当て



ナビゲーション

- 📖 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → リミットの割り当て
- 📖 ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → リミットの割り当て

説明

指定したリミット値を超過する場合に監視するプロセス変数を選択します。選択したプロセス変数のリミット値を超過した場合、出力からパルスが生成されます。

選択

- オフ
- 体積流量
- 流速
- 導電率*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3
- 圧力*
- バッテリーの充電状態

スイッチオンの値



ナビゲーション

- アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオンの値
- ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオンの値

説明

スイッチオンポイントのリミット値を入力します (プロセス変数 > スwitchオンの値 = クローズ、導通)。

追加情報:

ヒステリシスを使用する場合: スwitchオンポイント > スwitchオフポイント

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

スイッチオフの値



ナビゲーション

- アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオフの値
- ガイドンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオフの値

説明

スイッチオフポイントのリミット値を入力します (プロセス変数 < スwitchオフの値 = オープン、非導通)。

追加情報:

ヒステリシスを使用する場合: スwitchオンポイント > スwitchオフポイント

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ステータスの割り当て 	
ナビゲーション	■ アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → ステータスの割り当て ■ ガイダンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → ステータスの割り当て
説明	スイッチ出力用に表示する機器ステータスを選択します 追加情報: 空検知/ローフローカットオフのスイッチオンポイントになると、出力は導通します。他の場合はスイッチ出力は非導通です。
選択	■ 空検知 ■ ローフローカットオフ
フェールセーフモード 	

ナビゲーション	■ アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → フェールセーフモード ■ ガイダンス → 設定 → パルス/スイッチ出力 1～n → フェールセーフモード
説明	機器アラームが発生した場合の出力動作を設定します。 追加情報: 安全上の理由から、機器アラームが発生した場合の出力動作を事前に設定することを推奨します。
選択	■ 実際のステータス ■ オープン ■ クローズ
追加情報	選択 ■ 実際のステータス オプション 機器アラームが発生した場合、問題は無視され、スイッチ出力は"スイッチ出力機能"パラメータのために現在設定されている動作を行います。 ■ オープン オプション 機器アラームが発生した場合、スイッチ出力のトランジスタが「非導通」に設定されます。
1 の値表示 	

ナビゲーション	■ ガイダンス → 設定 → 表示 → 1 の値表示 ■ システム → 表示 → 1 の値表示
説明	ローカルディスプレイに最初に表示する測定値を選択します。 追加情報: 適用される測定単位は、"システムの単位"サブメニューで設定します。

選択

- 体積流量
- 導電率*
- 圧力*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

2 の値表示



ナビゲーション

- ガイダンス → 設定 → 表示 → 2 の値表示
- システム → 表示 → 2 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 2 番目に表示する測定値を選択します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位"サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率*
- 圧力*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

3 の値表示



ナビゲーション

- ガイダンス → 設定 → 表示 → 3 の値表示
- システム → 表示 → 3 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 3 番目に表示する測定値を選択します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位"サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率*
- 圧力*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

4 の値表示



ナビゲーション

- ガイダンス → 設定 → 表示 → 4 の値表示
- システム → 表示 → 4 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 4 番目に表示する測定値を選択します。

追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率*
- 圧力*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

2.2 「証明書のアップデート」ウィザード

このウィザードを完了して、フィールド機器の証明書を更新します。

注意
Endress+Hauser クラウドソリューションを使用している場合は、期限切れの証明書が
付属する機器を接続していない限り、Endress+Hauser により証明書が自動的に更新さ
れます。
これは、以前に購入した予備の機器の場合に当てはまります。

ナビゲーション ■ ガイダンス → 証明書のアップデート

▶ 証明書のアップデート

MQTT クライアント証明書の期限

ナビゲーション

- ガイダンス → 証明書のアップデート → ステップの選択 → クライアント証明書
期限
- システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → クライアント証明書期限

説明

機器証明書の有効期限を表示します。

ユーザーインターフェイス

日付

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

MQTT ルート証明書期限

ナビゲーション

- ガイドンス → 証明書のアップデート → ステップの選択 → MQTT ルート証明書期限
- システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → MQTT ルート証明書期限

説明

MQTT ブローカーのルート証明書の有効期限を表示します。

ユーザーインターフェイス

日付

ステップの選択



ナビゲーション

- ガイドンス → 証明書のアップデート → ステップの選択 → ステップの選択

説明

適切なオプションを選択して、証明書を更新します。

選択

- CSR を取得
- 機器に SPK を書く
- 機器に TCC を書く
- スペア機器の証明書更新

追加情報

選択

- **CSR を取得** オプション
証明書署名請求 (CSR) を生成します。これは、MQTT クライアント証明書 (署名付き公開鍵) を更新するための最初のステップとなります。CSR を認証機関に送信する必要があります。これに対して、認証機関は機器のための署名付き公開鍵と信頼できる証明書チェーン (ルート証明書) を提供します。
- **機器に SPK を書く** オプション
認証機関から受け取った署名付き公開鍵を機器に書き込みます。これは、MQTT クライアント証明書 (署名付き公開鍵) を更新するための 2 つ目のステップとなります。署名付き公開鍵と信頼できる証明書チェーン (ルート証明書) の両方を更新する場合は、このステップが完了したら、次に「機器に TCC を書く」オプションを選択して、信頼できる証明書チェーンを機器に書き込みます。
- **機器に TCC を書く** オプション
MQTT ブローカーの信頼できる証明書チェーン (ルート証明書) を機器に書き込みます。
- **スペア機器の証明書更新** オプション
Endress+Hauser クライアントとルート証明書を機器に書き込みます。
追加情報：
- このオプションは、Endress+Hauser クラウドソリューションが使用されており、期限切れの証明書が付属する予備の機器が接続されている場合にのみ適用されます。

国コード



ナビゲーション

- ガイドンス → 証明書のアップデート → CSR 設定 → 国コード
- システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 国コード

説明

組織が事業展開している国の 2 桁の国コードを選択します。

選択

- --
- AD : Andorra
- AE : United Arab Emirates
- AF : Afghanistan
- AG : Antigua and Barbuda
- AI : Anguilla
- AL : Albania
- AM : Armenia
- AO : Angola
- AQ : Antarctica
- AR : Argentina
- AS : American Samoa
- AT : Austria
- AU : Australia
- AW : Aruba
- AX : Åland Islands
- AZ : Azerbaijan
- BA : Bosnia and Herzegovina
- BB : Barbados
- BD : Bangladesh
- BE : Belgium
- BF : Burkina Faso
- BG : Bulgaria
- BH : Bahrain
- BI : Burundi
- BJ : Benin
- BL : Saint Barthélemy
- BM : Bermuda
- BN : Brunei Darussalam
- BO : Bolivia, Plurinational State of
- BQ : Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- BR : Brazil
- BS : Bahamas
- BT : Bhutan
- BV : Bouvet Island
- BW : Botswana
- BY : Belarus
- BZ : Belize
- CA : Canada
- CC : Cocos (Keeling) Islands
- CD : Congo, the Democratic Republic of the
- CF : Central African Republic
- CG : Congo
- CH : Switzerland
- CI : Côte d'Ivoire
- CK : Cook Islands
- CL : Chile
- CM : Cameroon
- CN : China
- CO : Colombia
- CR : Costa Rica
- CU : Cuba
- CV : Cabo Verde
- CW : Curaçao
- CX : Christmas Island
- CY : Cyprus
- CZ : Czechia
- DE : Germany
- DJ : Djibouti

- DK : Denmark
- DM : Dominica
- DO : Dominican Republic
- DZ : Algeria
- EC : Ecuador
- EE : Estonia
- EG : Egypt
- EH : Western Sahara
- ER : Eritrea
- ES : Spain
- ET : Ethiopia
- FI : Finland
- FJ : Fiji
- FK : Falkland Islands
- FM : Micronesia
- FO : Faroe Islands
- FR : France
- GR : Greece
- GB : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- GA : Gabon
- GP : Guadeloupe
- GE : Georgia
- GF : French Guiana
- GN : Guinea
- GM : Gambia
- GD : Grenada
- GG : Guernsey
- GH : Ghana
- GI : GI
- GL : Greenland
- GQ : Equatorial Guinea
- GS : South Georgia and the South Sandwich Islands
- GT : Guatemala
- GU : Guam
- GW : Guinea-Bissau
- GY : Guyana
- HK : Hong Kong
- HM : Heard Island and McDonald Islands
- HN : Honduras
- HR : Croatia
- HT : Haiti
- HU : Hungary
- IL : Israel
- IE : Ireland
- ID : Indonesia
- IM : Isle of Man
- IN : India
- IO : British Indian Ocean Territory
- IQ : Iraq
- IR : Iran
- IS : Iceland
- IT : Italy
- JE : Jersey
- JM : Jamaica
- JO : Jordan
- JP : Japan
- KH : Cambodia
- KG : Kyrgyzstan
- KE : Kenya

- KI : Kiribati
- KM : Comoros
- KN : Saint Kitts and Nevis
- KP : Korea
- KR : Korea
- KW : Kuwait
- KY : Cayman Islands
- KZ : Kazakhstan
- LU : Luxembourg
- LI : Liechtenstein
- LC : Saint Lucia
- LB : Lebanon
- LA : Lao People's Democratic Republic
- LK : Sri Lanka
- LR : Liberia
- LS : Lesotho
- LT : Lithuania
- LV : Latvia
- LY : Libya
- MH : Marshall Islands
- ME : Montenegro
- MD : Moldova
- MC : Monaco
- MA : Morocco
- MF : Saint Martin
- MG : Madagascar
- MK : North Macedonia
- ML : Mali
- MM : Myanmar
- MN : Mongolia
- MO : Macao
- MP : Northern Mariana Islands
- MQ : Martinique
- MR : Mauritania
- MS : Montserrat
- MT : Malta
- MU : Mauritius
- MV : Maldives
- MW : Malawi
- MX : Mexico
- MY : Malaysia
- MZ : Mozambique
- NE : Niger
- NF : Norfolk Island
- NG : Nigeria
- NC : New Caledonia
- NA : Namibia
- NI : Nicaragua
- NL : Netherlands
- NO : Norway
- NP : Nepal
- NR : Nauru
- NU : Niue
- NZ : New Zealand
- OM : Oman
- PA : Panama
- PE : Peru
- PF : French Polynesia
- PG : Papua New Guinea

- PH : Philippines
- PK : Pakistan
- PL : Poland
- PM : Saint Pierre and Miquelon
- PN : Pitcairn
- PR : Puerto Rico
- PS : Palestine
- PT : Portugal
- PW : Palau
- PY : Paraguay
- QA : Qatar
- RE : Réunion
- RO : Romania
- RS : Serbia
- RU : Russian Federation
- RW : Rwanda
- SA : Saudi Arabia
- SB : Solomon Islands
- SC : Seychelles
- SD : Sudan
- SE : Sweden
- SG : Singapore
- SH : Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
- SI : Slovenia
- SJ : Svalbard and Jan Mayen
- SK : Slovakia
- SL : Sierra Leone
- SM : San Marino
- SN : Senegal
- SO : Somalia
- SR : Suriname
- SS : South Sudan
- ST : Sao Tome and Principe
- SV : El Salvador
- SX : Sint Maarten
- SY : Syrian Arab Republic
- SZ : Eswatini
- TC : Turks and Caicos Islands
- TD : Chad
- TJ : Tajikistan
- TK : Tokelau
- TL : Timor-Leste
- TM : Turkmenistan
- TN : Tunisia
- TR : Turkey
- TT : Trinidad and Tobago
- TF : French Southern Territories
- TG : Togo
- TH : Thailand
- TO : Tonga
- TV : Tuvalu
- TW : Taiwan
- TZ : Tanzania
- UA : Ukraine
- UG : Uganda
- UM : United States Minor Outlying Islands
- US : United States of America
- UY : Uruguay
- UZ : Uzbekistan

- VA : Holy See
- VC : Saint Vincent and the Grenadines
- VE : Venezuela
- VG : Virgin Islands
- VI : Virgin Islands
- VN : Viet Nam
- VU : Vanuatu
- WF : Wallis and Futuna
- WS : Samoa
- YE : Yemen
- YT : Mayotte
- ZA : South Africa
- ZM : Zambia
- ZW : Zimbabwe

州、省、県



ナビゲーション

- [ガイドンス](#) → [証明書のアップデート](#) → [CSR 設定](#) → [州、省、県](#)
- [システム](#) → [接続性](#) → [クラウド](#) → [証明書署名要求の設定](#) → [州、省、県](#)

説明

組織が事業展開している州または地域を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

組織単位



ナビゲーション

- [ガイドンス](#) → [証明書のアップデート](#) → [CSR 設定](#) → [組織単位](#)
- [システム](#) → [接続性](#) → [クラウド](#) → [証明書署名要求の設定](#) → [組織単位](#)

説明

証明書が適用される組織部門を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

地域



ナビゲーション

- [ガイドンス](#) → [証明書のアップデート](#) → [CSR 設定](#) → [地域](#)
- [システム](#) → [接続性](#) → [クラウド](#) → [証明書署名要求の設定](#) → [地域](#)

説明

組織が所在する市または町を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

組織



ナビゲーション

- 📄 ガイドンス → 証明書のアップデート → CSR 設定 → 組織
- 📄 システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 組織

説明

証明書が適用される組織を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

ファイル名



ナビゲーション

- 📄📄 ガイドンス → 証明書のアップデート → ファイル名

説明

ファイル名を表示します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (512)

ファイル名



ナビゲーション

- 📄📄 ガイドンス → 証明書のアップデート → ファイル名

説明

ファイル名を表示します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (512)

転送状態



ナビゲーション

- 📄📄 ガイドンス → 証明書のアップデート → 転送状態

説明

転送ステータスの確認

選択

- OK
- エラー

結果



ナビゲーション

- 📄 ガイドンス → 証明書のアップデート → 結果

説明

転送結果を表示します。

選択

- 転送成功
- 機器エラー
- ユーザーにより中断されました
- その他のエラー

2.3 「インポート / エクスポート」サブメニュー

インポート/エクスポート機能を使用して、データをインポートまたはエクスポートします（例：レポート生成のため）。

ナビゲーション  ガイダンス → インポート / エクスポート

▶ インポート / エクスポート

3 「機器情報」メニュー

ナビゲーション  機器情報

機器情報	
ステータス信号	→  29
体積流量	→  29

ステータス信号

ナビゲーション  機器情報 → ステータス信号

- ユーザーインターフェイス
- OK
 - 故障 (F)
 - 機能チェック (C)
 - 仕様外 (S)
 - メンテナンスが必要 (M)
 - ---
 - 分類されない

体積流量

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 体積流量

説明

現在測定されている体積流量を表示します。

追加情報：

適用される測定単位は、"システムの単位"サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス

符号付き浮動小数点数

4 「診断」メニュー

トラブルシューティングと予防保全 – プロセスおよび機器イベント中の機器動作の設定、ならびに診断のためのサポートと処置

ナビゲーション  診断

診断		
▶ 現在の診断メッセージ		→  30
▶ 診断リスト		→  32
▶ シミュレーション		→  35
▶ 診断設定		→  37

4.1 「現在の診断メッセージ」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 現在の診断メッセージ

▶ 現在の診断メッセージ		
現在の診断結果		→  30
タイムスタンプ		→  31
前回の診断結果		→  31
タイムスタンプ		→  31
再起動からの稼動時間		→  31
稼動時間		→  31

現在の診断結果

ナビゲーション

 診断 → 現在の診断メッセージ → 現在の診断結果

説明

現在の診断メッセージを表示します。
もし同時に複数の診断イベントが発生した場合、優先順位の高い診断イベントが表示されます。

ユーザーインターフェイス

正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断メッセージ → タイムスタンプ
説明	現在有効な診断メッセージのタイムスタンプを表示します。
ユーザーインターフェイス	日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

前回の診断結果

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断メッセージ → 前回の診断結果
説明	終了した前回の診断イベントの診断メッセージを表示します。
ユーザーインターフェイス	正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断メッセージ → タイムスタンプ
説明	終了した前回の診断イベントで生成された診断メッセージのタイムスタンプを表示します。
ユーザーインターフェイス	日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

再起動からの稼働時間

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断メッセージ → 再起動からの稼働時間
説明	前回の機器の再起動からの稼働時間を示します。
ユーザーインターフェイス	日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

稼働時間

ナビゲーション	 診断 → 現在の診断メッセージ → 稼働時間
説明	機器の稼働時間を示します。

ユーザーインターフェイス

日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

4.2 「診断リスト」サブメニュー

ナビゲーション

☰ 診断 → 診断リスト → 診断 1

▶ 診断リスト

診断 1

→ ⓘ 32

タイムスタンプ

→ ⓘ 33

診断 2

→ ⓘ 33

タイムスタンプ

→ ⓘ 33

診断 3

→ ⓘ 33

タイムスタンプ

→ ⓘ 33

診断 4

→ ⓘ 34

タイムスタンプ

→ ⓘ 34

診断 5

→ ⓘ 34

タイムスタンプ

→ ⓘ 34

診断 1

ナビゲーション

☰ 診断 → 診断リスト → 診断 1

説明

現在有効な最も優先度の高い診断メッセージを表示します。

ユーザーインターフェイス

正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → 診断リスト → タイムスタンプ
説明	最も優先度の高い診断メッセージのタイムスタンプを表示します。
ユーザーインターフェイス	日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

診断 2

ナビゲーション	 診断 → 診断リスト → 診断 2
説明	現在有効になっている 2 番目に優先度の高い診断メッセージを表示します。
ユーザーインターフェイス	正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → 診断リスト → タイムスタンプ
説明	2 番目に優先度の高い診断メッセージのタイムスタンプを表示します。
ユーザーインターフェイス	日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

診断 3

ナビゲーション	 診断 → 診断リスト → 診断 3
説明	現在有効になっている 3 番目に優先度の高い診断メッセージを表示します。
ユーザーインターフェイス	正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション	 診断 → 診断リスト → タイムスタンプ
説明	3 番目に優先度の高い診断メッセージのタイムスタンプを表示します。

ユーザーインターフェイス 日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

診断 4

ナビゲーション  診断 → 診断リスト → 診断 4

説明 現在有効になっている 4 番目に優先度の高い診断メッセージを表示します。

ユーザーインターフェイス 正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション  診断 → 診断リスト → タイムスタンプ

説明 4 番目に優先度の高い診断メッセージのタイムスタンプを表示します。

ユーザーインターフェイス 日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

診断 5

ナビゲーション  診断 → 診断リスト → 診断 5

説明 現在有効になっている 5 番目に優先度の高い診断メッセージを表示します。

ユーザーインターフェイス 正の整数

タイムスタンプ

ナビゲーション  診断 → 診断リスト → タイムスタンプ

説明 5 番目に優先度の高い診断メッセージのタイムスタンプを表示します。

ユーザーインターフェイス 日 (d)、時間 (h)、分 (m)、秒 (s)

4.3 「シミュレーション」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → シミュレーション

▶ シミュレーション		
シミュレーションする測定パラメータ割り当て	→ 	35
測定値	→ 	35
パルス出力シミュレーション 1～n	→ 	36
パルスの値 1～n	→ 	36
機器アラームのシミュレーション	→ 	37
診断イベントのシミュレーション	→ 	37

シミュレーションする測定パラメータ割り当て

ナビゲーション  診断 → シミュレーション → シミュレーション変数割当

説明 シミュレーションのためのプロセス変数を選択し、それを有効にします。

選択

- オフ
- 体積流量
- 流速
- 導電率*
- 温度*
- 圧力

測定値

ナビゲーション  診断 → シミュレーション → 測定値

説明 選択したプロセス変数のシミュレーション値を入力。下流側の測定値の処理および信号出力は、この値に従います。これにより、機器が正しく設定されているかどうかを確認できます。

追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

パルス出力シミュレーション 1～n



ナビゲーション

☐ 診断 → シミュレーション → パルスシミュレーション 1～n

説明

パルス出力シミュレーションのオン/オフ。

選択

- オフ
- 固定値
- カウントダウンする値

追加情報

選択

- **オフ** オプション
パルス出力のシミュレーションがオフになります。機器は標準動作モードになっているか、または別のプロセス変数のシミュレーション中です。
- **固定値** オプション
"パルス幅" パラメータで設定されたパルス幅のパルスが連続して生成されます。
- **カウントダウンする値** オプション
"パルスの値" パラメータで設定されたパルス数が出力されます。

パルスの値 1～n



ナビゲーション

☐ 診断 → シミュレーション → パルスの値 1～n

説明

パルス出力をシミュレーションするために、パルス数を入力します。これにより、パルス出力が正しく設定され、下流側のプロセスユニットが正しく機能しているか検証できます。

ユーザー入力

0～65 535

診断イベントの種類



ナビゲーション

☐ 診断 → シミュレーション → 診断イベントの種類

説明

"診断イベントのシミュレーション" パラメータで選択可能な診断イベントのカテゴリを選択します。

選択

- センサ
- エレクトロニクス
- 設定
- プロセス

機器アラームのシミュレーション



ナビゲーション

診断 → シミュレーション → アラームのシミュレーション

説明

機器アラームのシミュレーションをオンまたはオフします。

シミュレーションが実行中は、測定値と機能チェック(C)の診断メッセージを交互に表示します。

選択

- オフ
- オン

診断イベントのシミュレーション



ナビゲーション

診断 → シミュレーション → 診断シミュレーション

説明

シミュレーションする診断イベントを選択します。

選択

オフ

4.4 「Heartbeat」サブメニュー



パラメータの詳細な説明：**Heartbeat Verification+Monitoring** アプリケーションパッケージのパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。→ 5

4.5 「診断設定」サブメニュー

ナビゲーション 診断 → 診断設定

▶ 診断設定

▶ プロパティ

→ 37

4.5.1 「プロパティ」サブメニュー

ナビゲーション 診断 → 診断設定 → プロパティ

▶ プロパティ

アラーム遅延

→ 38

アラーム遅延



ナビゲーション

☐ 診断 → 診断設定 → プロパティ → アラーム遅延

説明

保留中の診断メッセージを一時的に停止させるためのディレイを入力します。
追加情報：
診断メッセージが生成される前に遅延が許容される診断イベントのみに適用されます。

ユーザー入力

0～60 秒

4.5.2 「診断設定」サブメニュー

ナビゲーション ☐ 診断 → 診断設定 → 設定

▶ 診断設定		
▶ エレクトロニクス		→ ⓘ 39
診断番号 376 の動作の割り当て		→ ⓘ 39
▶ 設定		→ ⓘ 39
診断番号 443 の動作の割り当て		→ ⓘ 40
▶ プロセス		→ ⓘ 40
診断番号 832 の動作の割り当て		→ ⓘ 41
診断番号 833 の動作の割り当て		→ ⓘ 41
診断番号 842 の動作の割り当て		→ ⓘ 42
診断番号 938 の動作の割り当て		→ ⓘ 42
診断番号 955 の動作の割り当て		→ ⓘ 43
診断番号 956 の動作の割り当て		→ ⓘ 44
診断番号 957 の動作の割り当て		→ ⓘ 45
診断番号 958 の動作の割り当て		→ ⓘ 45
診断番号 959 の動作の割り当て		→ ⓘ 46
診断番号 960 の動作の割り当て		→ ⓘ 46

診断番号 961 の動作の割り当て	→ 43
診断番号 962 の動作の割り当て	→ 44

「エレクトロニクス」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 診断設定 → 診断設定 → エレクトロニクス

▶ エレクトロニクス

診断番号 376 の動作の割り当て

→ 39

診断番号 376 の動作の割り当て

ナビゲーション  診断 → 診断設定 → 診断設定 → エレクトロニクス → 診断番号 376 の動作

説明 診断イベント"376 電子モジュールの障害"の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

「設定」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → 診断設定 → 診断設定 → 設定

▶ 設定

診断番号 443 の動作の割り当て

→ 40

診断番号 443 の動作の割り当て



ナビゲーション

☐ 診断 → 診断設定 → 診断設定 → 設定 → 診断番号 443 の動作

説明

診断イベント "443 パルス出力 設定外" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは "イベントログブック" サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

「プロセス」サブメニュー

ナビゲーション ☐ 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス

▶ プロセス	
診断番号 832 の動作の割り当て	→ ☐ 41
診断番号 833 の動作の割り当て	→ ☐ 41
診断番号 842 の動作の割り当て	→ ☐ 42
診断番号 938 の動作の割り当て	→ ☐ 42
診断番号 955 の動作の割り当て	→ ☐ 43
診断番号 956 の動作の割り当て	→ ☐ 44
診断番号 957 の動作の割り当て	→ ☐ 45
診断番号 958 の動作の割り当て	→ ☐ 45
診断番号 959 の動作の割り当て	→ ☐ 46

診断番号 960 の動作の割り当て	→ 46
診断番号 961 の動作の割り当て	→ 43
診断番号 962 の動作の割り当て	→ 44

診断番号 832 の動作の割り当て



ナビゲーション

☰ 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 832 の動作

説明

診断イベント "832 基板温度が高すぎます" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは "イベントログブック" サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 833 の動作の割り当て



ナビゲーション

☰ 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 833 の動作

説明

診断イベント "833 基板温度が低すぎます" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 842 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 842 の動作

説明

診断イベント "842 プロセス変数が下限以下" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 938 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 938 の動作

説明

診断イベント "938 コイル電流が不安定" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 955 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 955 の動作

説明

診断イベント "955 流量制限を超過" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 961 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 961 の動作

説明

診断イベント "961 電極電位が仕様外" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 962 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 962 の動作

説明

診断イベント "962 パイプ空" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 956 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 956 の動作

説明

診断イベント "956 圧力制限を超過" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 957 の動作の割り当て



ナビゲーション

診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 957 の動作

説明

診断イベント "957 時間依存の流量制限を超過" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 958 の動作の割り当て



ナビゲーション

診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 958 の動作

説明

診断イベント "958 時間依存の圧力制限を超過" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 959 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 959 の動作

説明

診断イベント "959 ステータス入力のイベントを検出" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

診断番号 960 の動作の割り当て



ナビゲーション

 診断 → 診断設定 → 診断設定 → プロセス → 診断番号 960 の動作

説明

診断イベント "960 バッテリー寿命が 180 日以下です" の動作を選択します。

選択

- オフ
- アラーム
- 警告
- ログブック入力のみ

追加情報

選択

- **オフ** オプション
診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または記録は行われません。
- **アラーム** オプション
機器は測定を停止させます。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
- **警告** オプション
機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。
- **ログブック入力のみ** オプション
機器は測定を継続します。診断メッセージは"イベントログブック"サブメニューにのみ表示され、標準の操作情報と交互表示されることはありません。

4.6 「トラッキングポインター」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → トラッキングポインター

▶ トラッキングポインター

▶ 最小/最大値をリセットする

→  47

▶ 電気部内温度

→  48

4.6.1 「最小/最大値をリセットする」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → トラッキングポインター → 最小/最大値をリセット

▶ 最小/最大値をリセットする

最小値/最大値のリセット

→  47

最小値/最大値のリセット

ナビゲーション

 診断 → トラッキングポインター → 最小/最大値をリセット → 最小値/最大値リセット

説明

最小値と最大値をリセットする測定変数を選択します。

選択

キャンセル

4.6.2 「電気部内温度」サブメニュー

ナビゲーション  診断 → トラッキングポインター → 電気部内温度

▶ 電気部内温度

最小値

→  48

最大値

→  48

最小値

ナビゲーション  診断 → トラッキングポインター → 電気部内温度 → 最小値

説明 これまでに測定された電子モジュールの最低温度を表示します。
追加情報：
測定単位は、"温度の単位" パラメータで設定します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

最大値

ナビゲーション  診断 → トラッキングポインター → 電気部内温度 → 最大値

説明 これまでに測定された電子モジュールの最高温度を表示します。
追加情報：
測定単位は、"温度の単位" パラメータで設定します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

5 「アプリケーション」メニュー

アプリケーションに的を絞った最適化 – 最適なアプリケーション適合を実現するためのセンサ技術からシステム統合までの包括的な機器設定

ナビゲーション  アプリケーション

アプリケーション	
▶ 測定値	→ 49
▶ システムの単位	→ 52
▶ 積算計	→ 55
▶ センサ	→ 59
▶ ステータス入力	→ 70
▶ パルス/スイッチ出力 1~n	→ 71
▶ データのログ	→ 79
▶ 測定値管理	→ 80

5.1 「測定値」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値

▶ 測定値	
体積流量	→ 50
導電率	→ 50
流速	→ 50
圧力	→ 50
▶ 積算計	→ 51

体積流量

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 体積流量

説明 現在測定されている体積流量を表示します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

導電率

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 導電率

説明 現在測定されている導電率を表示します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

流速

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 流速

説明 現在測定されている流速を表示します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

圧力

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 圧力

説明 現在測定されている圧力を表示します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

5.1.1 「積算計」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 積算計

▶ 積算計	
積算計 1～n の値	→  51
積算計オーバーフロー	→  52

積算計 1～n の値



ナビゲーション  アプリケーション → 測定値 → 積算計 → 積算計 1～n の値

説明 現在の積算計カウンタを表示。

追加情報：

操作ツールは 7 桁を超える数値を表示できないため、この範囲を超える現在のカウンタは、積算計カウンタと "積算計オーバーフロー" パラメータに表示されるオーバーフローの合計に等しくなります。

7 桁の操作ツール表示範囲を値が超えた場合の、現在の積算計カウンタの計算例：

– "積算計の値" パラメータの値：1,968,457 m³

– "積算計オーバーフロー" パラメータの値：1 × 10⁷ m³ = 10,000,000 m³

– 現在の積算計読み値：11,968,457 m³

エラーが発生した場合、積算計は "フェールセーフモード" パラメータの設定に従って動作します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

積算計オーバーフロー



ナビゲーション

☐ アプリケーション → 測定値 → 積算計 → 積算オーバーフロー

説明

現在の積算計オーバーフローを表示。

追加情報：

現在の積算計カウンタが操作ツールの数値の最大表示範囲である 7 桁を超えた場合、この範囲を超える量はオーバーフローとして示されます。そのため、現在の積算カウンタは、オーバーフローと "積算計の値" パラメータに表示される積算値の合計に等しくなります。

7 桁の操作ツール表示範囲を値を超えた場合の、現在の積算計カウンタの計算例：

- "積算計の値" パラメータの値：1,968,457 m³
- "積算計オーバーフロー" パラメータの値：1 × 10⁷ m³ = 10,000,000 m³
- 現在の積算計読み値：11,968,457 m³

ユーザーインターフェイス

-32 000.0～32 000.0

5.2 「Units」サブメニュー

ナビゲーション ☐ アプリケーション → Units

▶ システムの単位

体積流量単位

→ ☐ 52

体積単位

→ ☐ 53

温度の単位

→ ☐ 54

圧力単位

→ ☐ 54

導電率の単位

→ ☐ 54

体積流量単位



ナビゲーション

☐ アプリケーション → システムの単位 → 体積流量単位

説明

体積流量の単位を選択

選択

SI 単位

- cm³/s
- cm³/min
- cm³/h
- cm³/d
- dm³/s
- dm³/min
- dm³/h
- dm³/d
- m³/s
- m³/min
- m³/h
- m³/d
- ml/s
- ml/min
- ml/h
- ml/d
- l/s
- l/min
- l/h
- l/d
- hl/s
- hl/min
- hl/h
- hl/d
- Ml/s
- Ml/min
- Ml/h
- Ml/d

US 単位

- af/s
- af/min
- af/h
- af/d
- ft³/s
- ft³/min
- ft³/h
- ft³/d
- MMft³/s
- MMft³/min
- MMft³/h
- Mft³/d
- fl oz/s (us)
- fl oz/min (us)
- fl oz/h (us)
- fl oz/d (us)
- gal/s (us)
- gal/min (us)
- gal/h (us)
- gal/d (us)
- Mgal/s (us)
- Mgal/min (us)
- Mgal/h (us)
- Mgal/d (us)
- bbl/s (us;liq.)
- bbl/min (us;liq.)
- bbl/h (us;liq.)
- bbl/d (us;liq.)
- bbl/s (us;beer)
- bbl/min (us;beer)
- bbl/h (us;beer)
- bbl/d (us;beer)
- bbl/s (us;oil)
- bbl/min (us;oil)
- bbl/h (us;oil)
- bbl/d (us;oil)
- bbl/s (us;tank)
- bbl/min (us;tank)
- bbl/h (us;tank)
- bbl/d (us;tank)
- kgal/s (us)
- kgal/min (us)
- kgal/h (us)
- kgal/d (us)

ヤード・ポンド法 (帝国単位)

- gal/s (imp)
- gal/min (imp)
- gal/h (imp)
- gal/d (imp)
- Mgal/s (imp)
- Mgal/min (imp)
- Mgal/h (imp)
- Mgal/d (imp)
- bbl/s (imp;beer)
- bbl/min (imp;beer)
- bbl/h (imp;beer)
- bbl/d (imp;beer)
- bbl/s (imp;oil)
- bbl/min (imp;oil)
- bbl/h (imp;oil)
- bbl/d (imp;oil)

体積単位



ナビゲーション

アプリケーション → システムの単位 → 体積単位

説明

体積の単位を選択

選択	SI 単位	US 単位	ヤード・ポンド法（帝国単位）
	■ cm³ ■ dm³ ■ m³ ■ ml ■ l ■ hl ■ Ml Mega	■ af ■ ft³ ■ Mft³ ■ fl oz (us) ■ gal (us) ■ kgal (us) ■ Mgal (us) ■ bbl (us;oil) ■ bbl (us;liq.) ■ bbl (us;beer) ■ bbl (us;tank)	■ gal (imp) ■ Mgal (imp) ■ bbl (imp;beer) ■ bbl (imp;oil)

導電率の単位



ナビゲーション  アプリケーション → システムの単位 → 導電率の単位

説明 導電率の単位を選択

選択	SI 単位
	■ nS/cm ■ µS/cm ■ µS/m ■ µS/mm ■ mS/m ■ mS/cm ■ S/cm ■ S/m ■ kS/m ■ MS/m

温度の単位



ナビゲーション  アプリケーション → システムの単位 → 温度の単位

説明 温度の単位を選択

選択	SI 単位	US 単位
	■ °C ■ K	■ °F ■ °R

圧力単位



ナビゲーション  アプリケーション → システムの単位 → 圧力単位

説明 プロセス圧力の単位を選択

選択

SI 単位

- MPa a
- MPa g
- kPa a
- kPa g
- Pa a
- Pa g
- bar
- bar g

US 単位

- psi a
- psi g

5.3 「積算計」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 積算計

▶ 積算計	
▶ 積算計の処理	→  55
▶ 積算計 1～n	→  56

5.3.1 「積算計の処理」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 積算計 → 積算計の処理

▶ 積算計の処理	
すべての積算計をリセット	→  55

すべての積算計をリセット

ナビゲーション

 アプリケーション → 積算計 → 積算計の処理 → 全積算計をリセット

説明

すべての積算計を「0」にリセットし、積算処理を再開します。それにより、これまでに積算されたすべての流量は削除されます。

選択

- キャンセル
- リセット + 積算開始

5.3.2 「積算計 1～n」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n

▶ 積算計 1～n		
プロセス変数の割り当て 1～n	→ 	56
プロセス変数の単位 1～n	→ 	56
積算計 1～n の動作モード	→ 	57
積算計 1～n のコントロール	→ 	57
プリセット値 1～n	→ 	58
積算計 アラーム時動作	→ 	58

プロセス変数の割り当て 1～n

ナビゲーション  アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 変数の割り当て 1～n

説明 積算計のプロセス変数を選択。
追加情報：
選択項目を変更した場合、機器は積算計を「0」にリセットします。

- 選択
 - オフ
 - 体積流量

プロセス変数の単位 1～n

ナビゲーション  アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 変数の単位 1～n

説明 積算計のプロセス変数の単位を選択します。

選択

SI 単位

- cm³ *
- dm³ *
- m³ *
- ml *
- l *
- hl *
- Ml Mega *

US 単位

- af *
- ft³ *
- Mft³ *
- fl oz (us) *
- gal (us) *
- kgal (us) *
- Mgal (us) *
- bbl (us;liq.) *
- bbl (us;beer) *
- bbl (us;oil) *
- bbl (us;tank) *

ヤード・ポンド法（帝国単位）

- gal (imp) *
- Mgal (imp) *
- bbl (imp;beer) *
- bbl (imp;oil) *

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

または

その他の単位

None *

* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

積算計 1～n の動作モード



ナビゲーション

アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 積算計 1～n のモード

説明

積算計の動作モードを選択します。例、正方向のみ積算または逆方向のみ積算。

選択

- 正味
- 正方向
- 逆方向

追加情報

選択

- **正味** オプション
正方向および逆方向の流量値を積算し、相互に相殺します。流れ方向の正味流量が記録されます。
- **正方向** オプション
正方向の流量のみを積算します。
- **逆方向** オプション
逆方向の流量のみを積算します。(=逆方向に流れた量)

積算計 1～n のコントロール

ナビゲーション

アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 積算計 1～n のコントロール

説明

積算計の操作

選択

- 積算開始
- リセット + ホールド
- プリセット + ホールド
- リセット + 積算開始
- ホールド

追加情報

選択

- **積算開始** オプション
積算計が開始するか、または動作を続けます。
- **リセット + ホールド** オプション
積算処理が停止し、積算計が「0」にリセットされます。
- **プリセット + ホールド** オプション
積算処理が停止し、積算計が"プリセット値"パラメータで指定された開始値に設定されます。
- **リセット + 積算開始** オプション
積算計が「0」にリセットされ、積算が再開します。
- **ホールド** オプション
積算が停止します。

プリセット値 1～n

ナビゲーション

 アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → プリセット値 1～n

説明

積算計の開始値を設定

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

積算計 アラーム時動作



ナビゲーション

 アプリケーション → 積算計 → 積算計 1～n → 積算計 アラーム動作

説明

機器アラームが発生した場合の積算計の動作を設定します。

追加情報：

他の積算計または出力に適用されるフェールセーフモードは、他のパラメータで個別に設定され、この設定の影響を受けることはありません。

選択

- ホールド
- 継続
- 最後の有効な値 + 継続

追加情報

選択

- **ホールド** オプション
機器アラームが発生すると積算計は停止します。
- **継続** オプション
積算計は現在の測定値に基づいて積算を継続し、機器アラームは無視されます。
- **最後の有効な値 + 継続** オプション
積算計は、機器アラーム発生前の最後の有効な測定値に基づいて積算を継続します。

5.4 「センサ」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→センサ

▶ センサ	
▶ プロセスパラメータ	→ 59
▶ ローフローカットオフ	→ 61
▶ 空検知	→ 62
▶ センサの調整	→ 65
▶ 校正	→ 68

5.4.1 「プロセスパラメータ」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→プロセスパラメータ

▶ プロセスパラメータ	
流量ダンピング	→ 60
流量ダンピング時間	→ 60
流量の強制ゼロ出力	→ 60
導電率測定	→ 61
導電率のダンピング時間	→ 61

流量ダンピング



ナビゲーション

☐ アプリケーション → センサ → プロセスパラメータ → 流量ダンピング

説明

干渉にさらされた場合に、流量測定値の変動を低減するために流量測定値ダンピングの値を入力します。

追加情報：

流量フィルターの深さは、この設定によって決まります。フィルターの深さが増加すると、機器の応答時間が長くなります。

-

値 = 0：ダンピングなし。測定信号のノイズが大きすぎて、測定がほぼ不可能になるため、ダンピング 0 は推奨されません。

-

値 > 0：ダンピングの増加

最適なダンピングは測定期間に依存します。

ダンピングは、次の機器変数に影響を与えます。

- 出力
- ローフローカットオフ
- 積算計

ユーザー入力

0～15

流量ダンピング時間



ナビゲーション

☐ アプリケーション → センサ → プロセスパラメータ → 流量ダンピング時間

説明

流量ダンピングのための時定数（PT1 要素）を入力します。

- 値 = 0：ダンピングなし

- 値 > 0：ダンピングの増加

追加情報：

ダンピングは、1 次遅延を使用した比例伝達動作により実行されます（PT1 要素）。

ユーザー入力

0～99.9 秒

流量の強制ゼロ出力



ナビゲーション

☐ アプリケーション → センサ → プロセスパラメータ → 流量の強制ゼロ出力

説明

流量オーバーライドが解除されるまで、測定値をゼロとして報告します。配管の清掃時などに使用できます。

選択

- オフ
- オン

追加情報

選択

「オン」オプション

流量の強制ゼロ出力の有効化。診断メッセージ "453 流量の上書きが有効" が生成されます。

追加情報：

出力値：

- 温度：測定は継続

- 積算計 1～3：積算なし

導電率測定



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → プロセスパラメータ → 導電率測定

説明

導電率測定のオン/オフ。

追加情報：

導電率を測定するためには、測定物の導電率が 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 以上でなければなりません。

選択

- オフ
- オン

導電率のダンピング時間



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → プロセスパラメータ → 導電率ダンピング時間

説明

導電率ダンピングのための時定数（PT1 要素）を入力します。

- 値 = 0：ダンピングなし

- 値 > 0：ダンピングの増加

追加情報：

ダンピングは、1 次遅延を使用した比例伝達動作により実行されます（PT1 要素）。

ユーザー入力

0～999.9 秒

5.4.2 「ローフローカットオフ」サブメニュー

ナビゲーション アプリケーション → センサ → ローフローカットオフ

▶ ローフローカットオフ

ローフローカットオフ

→ 62

ローフローカットオフ オンの値	→ 62
ローフローカットオフ オフの値	→ 62

ローフローカットオフ

ナビゲーション	 アプリケーション→センサ→ローフローカットオフ→ローフローカットオフ
説明	ローフローカットオフを有効にするための、ローフローカットオフのプロセス変数を選択します。
選択	■ オフ ■ 体積流量

ローフローカットオフ オンの値

ナビゲーション	 アプリケーション→センサ→ローフローカットオフ→ローフローカットオンの値
説明	ローフローカットオフをオンにするためのオン値を入力します。 値 = 0 : ローフローカットオフなし 値 > 0 : ローフローカットオフが有効
ユーザー入力	正の浮動小数点数

ローフローカットオフ オフの値

ナビゲーション	 アプリケーション→センサ→ローフローカットオフ→ローフローカット-オフの値
説明	ローフローカットオフをオフにするためのオフ値を入力します。 オフの値は、オンの値に関する正のヒステリシスとして入力します。
ユーザー入力	0～100.0 %

5.4.3 「空検知」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→空検知

 空検知

空検知	→ 63
空検知の検出ポイント	→ 63
新規調整	→ 63
進行中	→ 64
空検知の空の調整値	→ 64
空検知の満管の調整値	→ 64
空検知の測定値	→ 64

空検知



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知

説明

空検知のオン/オフ。計測チューブの非満管または空を検知するために、空検知をオンにします。

選択

- オフ
- オン

空検知の検出ポイント



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知の検出ポイント

説明

スイッチポイントを"空検知の空の調整値"と"空検知の満管の調整値"に対する 2 つの調整値間の差の%で入力します。%の値が小さいほど早く空を検知します。スイッチポイントはアルゴリズム的に縮尺されます。

ユーザー入力

0～100 %

新規調整



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → 空検知 → 新規調整

説明

新たな調整を行うために、パイプ空または満管調整を選択します。空検知を調整するために、最初にパイプ空調整を行ってから、次に満管調整を行います。

追加情報：

機器は製造時に水を使用して事前調整されています（約 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ）。この導電率から逸脱する液体の場合は、現場で新たな空パイプおよび満管調整を行う必要があります。

- 選択
- キャンセル
 - 空検知調整
 - 満管調整

進行中

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → 空検知 → 進行中

説明 プロセスの進行状況を示します。

- ユーザーインターフェイス
- Ok
 - 進行中
 - 不可

空検知の空の調整値

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知の空の調整値

説明 計測チューブが空の場合の調整値を表示します。
注意
サービスの役割でログインすると書き込み権があります。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

空検知の満管の調整値

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知の満管の調整値

説明 計測チューブが満杯の場合の調整値を表示します。
注意
サービスの役割でログインすると書き込み権があります。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

空検知の測定値

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → 空検知 → 空検知の測定値

説明 空検知の現在の測定値を表示します。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

5.4.4 「センサの調整」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → センサの調整

▶ センサの調整		
設置方向	→ 	65
積分時間	→ 	65
測定期間	→ 	66
測定間隔のモード	→ 	66
現在の測定周期	→ 	66
測定間隔の値	→ 	67
インテリジェント適用のエネルギーバジェット	→ 	67
圧力測定間隔のファクタ	→ 	67

設置方向

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → センサの調整 → 設置方向

説明 流れ方向の符号を選択

- 選択
- 正方向流量
 - 逆方向の流量

積分時間

ナビゲーション  アプリケーション → センサ → センサの調整 → 積分時間

説明 積分サイクルの継続時間を表示します

注意 「サービス」の役割でログインしたユーザーには、書き込みアクセス権があります。

ユーザーインターフェイス 1～65 ms

測定期間



ナビゲーション アプリケーション → センサ → センサの調整 → 測定期間

説明 全測定期間の継続時間を表示します。
追加情報：
測定期間とは、磁界の励起が行われ、測定点が構築されている時間のことです。
注意
サービスの役割でログインすると書き込み権があります。

ユーザーインターフェイス 0～1000 ms

測定間隔のモード



ナビゲーション アプリケーション → センサ → センサの調整 → 測定間隔のモード

説明 測定間隔モードを選択します。測定間隔とは、2つの測定期間の間の時間間隔です。

選択

- 固定値
- インテリジェント適用

追加情報 選択

- **固定値** オプション
測定間隔は、"測定間隔の値"パラメータで設定されます。このオプションは、バッテリーの寿命を最適化するために推奨されます。
- **インテリジェント適用** オプション
通常のプロセス条件下では、機器は"測定間隔の値"パラメータで設定された測定間隔に従って測定します。プロセス条件が変更された場合、機器は"インテリジェント適用のエネルギーバジェット"パラメータで設定された使用率に従って、より短い間隔で測定を行います。このオプションは、測定結果を最適化するために推奨されます。

現在の測定周期

ナビゲーション アプリケーション → センサ → センサの調整 → 現在の測定周期

説明 現在使用されている測定間隔を示します。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

測定間隔の値



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → センサの調整 → 測定間隔の値

説明

測定間隔の値を入力します。

追加情報：

バッテリーの寿命を延ばすためには、可能な限り長い間隔を設定します。測定結果を最適化するためには、可能な限り短い間隔を設定します。

ユーザー入力

0～60 秒

インテリジェント適用のエネルギーバジェット



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → センサの調整 → エネルギーバジェット

説明

エネルギー収支を設定します。

追加情報：

-

値 = 100%：エネルギー収支使用量を最大化。機器は、流量の変化に対して頻繁に測定間隔を適合させます。

-

値 = 50%：平均エネルギー収支使用量。機器は、エネルギー収支使用量が最大化されたときの半分のエネルギーが必要とされる頻度で流量の変化に測定間隔を適合させます。

-

値 = 1%：低エネルギー収支使用量。機器は、流量の変化に対して頻繁に測定間隔を適合させません。

注意：

エネルギー収支使用量が多いほど、バッテリーの寿命は短くなります。

ユーザー入力

1～100 %

圧力測定間隔のファクタ



ナビゲーション

アプリケーション → センサ → センサの調整 → 圧力測定間隔のファクタ

説明

圧力測定間隔用の係数を測定間隔の倍数として入力します。バッテリーの寿命を延ばすためには、可能な限り大きい係数を入力します。

例：

"測定間隔の値" パラメータ値 = 15 s

"圧力測定間隔のファクタ" パラメータ値 = 10

圧力測定間隔 = 150 s

ユーザー入力

0～65 535

5.4.5 「校正」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→校正

▶ 校正		
呼び径		→  68
校正ファクタ		→  68
ゼロ点		→  68
導電率の校正係数		→  69

呼び径

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→校正→呼び径

説明 センサ呼び口径を示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

校正ファクタ

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→校正→校正ファクタ

説明 流量測定センサの現在の校正係数を表示します。
追加情報：
校正係数の工場出荷時の設定は、センサの銘板に記載されています。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

ゼロ点

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→校正→ゼロ点

説明 センサのゼロ点補正值を示します。
注意
サービスの役割でログインすると書き込み権があります。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

導電率の校正係数



ナビゲーション アプリケーション → センサ → 校正 → 導電率の校正係数

説明 導電率測定用の校正係数を示します。

注意
サービスの役割でログインすると書き込み権があります。

ユーザーインターフェイス 0.01~10000

5.4.6 「監視」サブメニュー

ナビゲーション アプリケーション → センサ → 監視

▶ 監視	
導電率	→ 69
プロセス圧力	→ 69

導電率

ナビゲーション アプリケーション → センサ → 監視 → 導電率

説明 現在測定されている導電率を表示します。
追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位"サブメニューで設定します。

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

プロセス圧力

ナビゲーション アプリケーション → センサ → 監視 → プロセス圧力

説明 現在測定されているプロセス圧力を表示します。

ユーザーインターフェイス 符号付き浮動小数点数

5.4.7 「プロパティ」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→プロパティ

▶ プロパティ

EPD 電極有り →  70

EPD 電極有り

ナビゲーション  アプリケーション→センサ→プロパティ→EPD 電極有り

説明 空検知電極の存在の有無を示します。

ユーザーインターフェイス

■ いいえ

■ はい

5.5 「ステータス入力」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション→ステータス入力

▶ ステータス入力

ステータス入力の割り当て →  71

ステータス入力の値 →  71

ステータス入力の応答時間 →  71

ステータス入力の割り当て



ナビゲーション

アプリケーション → ステータス入力 → ステータス入力割り当て

説明

ステータス入力に機能を割り当てます。

追加情報：

カスタディトランスファー用の機器を有効にする前に、「オフ」オプションが選択されていることを確認します。

選択

- オフ
- 積算計 1 のリセット
- 積算計 2 のリセット
- 積算計 3 のリセット
- すべての積算計をリセット
- ログブックへのエントリを生成

追加情報

選択

「ログブックへのエントリを生成」オプション

ステータス入力の状態が変わると、ログブックエントリが作成されます。

ステータス入力の値

ナビゲーション

アプリケーション → ステータス入力 → ステータス入力の値

説明

現在の入力信号レベルを示します。

追加情報：

ステータス入力に電圧が印加されると、信号レベルは「High」を示します。それ以外の場合は、「Low」が示されます。

ユーザーインターフェイス

- ハイ
- ロー

ステータス入力の応答時間



ナビゲーション

アプリケーション → ステータス入力 → ステータス入力応答時間

説明

選択した機能が実行される前に、入力信号レベルが存在しなければならない最小時間を設定します。

ユーザー入力

50～200 ms

5.6 「パルス/スイッチ出力 1～n」サブメニュー

パルス/周波数/スイッチ出力の設定

ナビゲーション アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1~n

▶ パルス/スイッチ出力 1～n	
動作モード	→ 72
パルス出力 の割り当て	→ 73
測定モード	→ 73
スイッチ出力機能	→ 74
診断動作の割り当て	→ 74
リミットの割り当て	→ 75
ステータスの割り当て	→ 75
パルスの値	→ 76
パルス幅	→ 76
フェールセーフモード	→ 76
スイッチオンの値	→ 77
スイッチオフの値	→ 77
フェールセーフモード	→ 77
流れ方向チェックの割り当て	→ 78
スイッチの状態	→ 78

動作モード



ナビゲーション

 アプリケーション→パルス/スイッチ出力 1～n→動作モード

説明

出力モードをパルスまたはスイッチに設定します。

選択

- パルス
- スイッチ出力

追加情報

選択

■ パルス オプション

パルス幅を設定できる量に比例するパルス。特定の量に達すると（パルス値）、"パルス幅"パラメータで設定された継続時間にわたってパルスが発生します。

■ スイッチ出力 オプション

いつ機器の状態が変化するかを示します（例：設定されたリミット値に達した場合）。追加情報：

- スイッチ出力は、導通状態または非導通状態のいずれかになります。

- スイッチ出力に割り当てられた機能が実行されると、スイッチ出力は出力設定に応じて継続的に導通状態または非導通状態になります。または、バッテリー式機器の場合は、パルスを放出します。つまり、スイッチ出力はパルスの継続時間中にクローズかつ導通状態になります。

- スイッチ出力は、システムレベルで診断情報を表示するために使用されます（例：割り当てられた機能が実行されたときに点灯するランプを接続した場合）。

パルス出力 の割り当て



ナビゲーション

アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス出力 割り当て

説明

パルス出力に割り当てるプロセス変数を選択します。

選択

- オフ
- 体積流量

測定モード



ナビゲーション

アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → 測定モード

説明

パルス出力の測定モードを選択します。

選択

- 正方向流量
- 正方向/逆方向の流量
- 逆方向の流量

追加情報

選択

■ 正方向流量 オプション

正方向流量ではパルスが生成され、逆方向流量では生成されません。

■ 正方向/逆方向の流量 オプション

正方向と逆方向の流量の両方でパルスが生成されます（絶対値）。このとき、正方向と逆方向の流量は区別されません。

■ 逆方向の流量 オプション

逆方向流量ではパルスが生成され、正方向流量では生成されません。

スイッチ出力機能



ナビゲーション

 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スイッチ出力機能

説明

スイッチ出力に機能を割り当てます。

追加情報：

- 割り当てられた機能が起動されたときのスイッチ出力の状態（オンまたはオフ）を、"出力信号の反転" パラメータで反転できます。

- "出力信号の反転" パラメータを使用できない機器もあります。

選択

- オフ
- オン
- 診断動作
- リミット
- 流れ方向チェック
- ステータス

追加情報

選択

- **オフ** オプション
スイッチ出力が恒久的にオフになります（オープン、非導通）。
- **オン** オプション
スイッチ出力が恒久的にオンになります（クローズ、導通）。
- **診断動作** オプション
割り当てられた動作カテゴリの未処理の診断イベントがある場合は、パルスが放出されます。
- **リミット** オプション
プロセス変数に対して指定されたりミット値に達すると、パルスが放出されます。
- **流れ方向チェック** オプション
流れ方向が変わると、パルスが放出されます。
- **ステータス** オプション
空検知またはローフローカットオフのいずれかのオプションがスイッチ出力に割り当てられている場合、それらの機器ステータスを示すためにパルスが放出されます。

診断動作の割り当て



ナビゲーション

 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → 診断動作の割り当て

説明

スイッチ出力がパルスを発生させる診断動作を選択します。

選択

- アラーム
- アラーム + 警告
- 警告

追加情報

選択

- **アラーム** オプション
スイッチ出力は、「アラーム」カテゴリーの診断イベントに対してのみパルスが発生させます。
- **アラーム + 警告** オプション
スイッチ出力は、「アラーム」または「警告」カテゴリーの診断イベントに対してパルスを生成させます。
- **警告** オプション
スイッチ出力は、「警告」カテゴリーの診断イベントに対してのみパルスを生成させます。

リミットの割り当て



ナビゲーション

 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → リミットの割り当て

説明

指定したリミット値を超過する場合に監視するプロセス変数を選択します。選択したプロセス変数のリミット値を超過した場合、出力からパルスが生成されます。

選択

- オフ
- 体積流量
- 流速
- 導電率*
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3
- 圧力*
- バッテリーの充電状態

ステータスの割り当て



ナビゲーション

 アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → ステータスの割り当て

説明

スイッチ出力用に表示する機器ステータスを選択します

追加情報:

空検知/ローフローカットオフのスイッチオンポイントになると、出力は導通します。他の場合はスイッチ出力は非導通です。

選択

- 空検知
- ローフローカットオフ

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

パルスの値

ナビゲーション  アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルスの値

説明 パルスに対応する測定値を入力します。

追加情報：
パルス出力を数量で重み付けします。
パルス値が小さいほど、
- 分解能が向上します。
- パルスの周波数が高くなります。

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

パルス幅

ナビゲーション  アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → パルス幅

説明 出力パルスの継続時間を設定。

追加情報：
最大パルスレートは $f_{\max} = 1 / (2 \times \text{パルス幅})$ により定義されます。2つのパルス間の間隔 (P) は、設定されたパルス幅 (B) と同じ長さ以上になります。
最大流量は $Q_{\max} = f_{\max} \times \text{パルス値}$ により定義されます。流量がこのリミット値を超えると、機器は診断メッセージ "S443 パルス出力 設定外" を表示します。

例：
- パルス値：0.1 g
- パルス幅：0.1 ms
- $f_{\max} : 1 / (2 \times 0.1 \text{ ms}) = 5 \text{ kHz}$
- $Q_{\max} : 5 \text{ kHz} \times 0.1 \text{ g} = 0.5 \text{ kg/s}$

ユーザー入力 0.1～500 ms

フェールセーフモード

ナビゲーション  アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → フェールセーフモード

説明 機器アラームが発生した場合の出力動作を設定します。

追加情報：
安全上の理由から、機器アラームが発生した場合の出力動作を事前に設定することを推奨します。

選択

- 実際の値
- パルスなし

追加情報

選択

■ 実際の値 オプション

機器アラームが発生した場合、現在の流量測定に基づいてパルス出力は継続されます。この問題は無視されます。

追加情報：

機器アラームは、精度の保証ができなくなるぐらいに測定の品質に影響を与える可能性のある、機器の重大な故障を示します。このオプションは、アラーム状態が測定結果の品質に影響を与えないように、必要な安全対策が講じられている場合にのみ推奨されます。

■ パルスなし オプション

機器アラームが発生した場合、パルス出力はオフになります。

スイッチオンの値



ナビゲーション

アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオンの値

説明

スイッチオンポイントのリミット値を入力します (プロセス変数 > スwitchオンの値 = クローズ、導通)。

追加情報：

ヒステリシスを使用する場合：スイッチオンポイント > スwitchオフポイント

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

スイッチオフの値



ナビゲーション

アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchオフの値

説明

スイッチオフポイントのリミット値を入力します (プロセス変数 < スwitchオフの値 = オープン、非導通)。

追加情報：

ヒステリシスを使用する場合：スイッチオンポイント > スwitchオフポイント

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

フェールセーフモード



ナビゲーション

アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → フェールセーフモード

説明

機器アラームが発生した場合の出力動作を設定します。

追加情報：

安全上の理由から、機器アラームが発生した場合の出力動作を事前に設定することを推奨します。

選択	■ 実際のステータス ■ オープン ■ クローズ
追加情報	選択 ■ 実際のステータス オプション 機器アラームが発生した場合、問題は無視され、スイッチ出力は"スイッチ出力機能"パラメータのために現在設定されている動作を行います。 ■ オープン オプション 機器アラームが発生した場合、スイッチ出力のトランジスタが「非導通」に設定されます。

流れ方向チェックの割り当て



ナビゲーション	アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → 流れ方向チェック割当て
説明	流れ方向の監視のためのプロセス変数を選択します。
選択	■ オフ ■ 体積流量

スイッチの状態

ナビゲーション	アプリケーション → パルス/スイッチ出力 1～n → スwitchの状態
説明	現在のスイッチ出力ステータスを示します。
ユーザーインターフェイス	■ オープン ■ クローズ
追加情報	ユーザーインターフェイス ■ オープン オプション スイッチ出力は非導通です。 ■ クローズ オプション スイッチ出力は導通です。

5.7 「カスタディトランスファー」サブメニュー

「取引計量」のパラメータ説明の詳細については、機器の個別説明書を参照してください。

5.8 「データのログ」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → データのログ

▶ データのログ

記録周期

→  79

記録間隔の参照時間

→  79

記録周期



ナビゲーション  アプリケーション → データのログ → 記録周期

説明 測定値を記録する間隔を選択します。

- 選択
- 15 秒
 - 30 秒
 - 1 分
 - 5 分
 - 10 分
 - 15 分
 - 30 分
 - 1 時間
 - 2 時間
 - 4 時間
 - 6 時間
 - 12 時間
 - 24 時間

記録間隔の参照時間



ナビゲーション  アプリケーション → データのログ → 記録間隔の参照時間

説明 データロギングのログ間隔が参照する参照時間を入力します。このとき、データが記録されます。

追加情報：
測定値のログエントリ時間 (3) は、指定された参照時間 (1) とログ間隔 (2) から導き出されます。

ユーザー入力 時刻

5.9 「測定値管理」サブメニュー

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値管理

▶ Measurement value supervision

Maximum flow limit

→  80

Minimum flow limit

→  80

Maximum pressure limit

→  81

Minimum pressure limit

→  81

Maximum flow limit time span

→  81

Minimum flow limit time span

→  81

Maximum pressure limit time span

→  82

Minimum pressure limit time span

→  82

Start time

→  82

End time

→  82

流量上限値

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値管理 → 流量上限値

説明 流量を監視するために、流量上限値を入力します。流量が指定されたりミット値より大きくなると、機器が診断メッセージを生成します。

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

ローフローのリミット値

ナビゲーション  アプリケーション → 測定値管理 → ローフローのリミット値

説明 流量を監視するために、流量下限値を入力します。流量が指定されたりミット値より小さくなると、機器が診断メッセージを生成します。

ユーザー入力 符号付き浮動小数点数

圧力上限値		
ナビゲーション	 アプリケーション → 測定値管理 → 圧力上限値	
説明	圧力を監視するために、圧力上限値を入力します。圧力が指定されたりミット値より高くなると、機器が診断メッセージを生成します。	
ユーザー入力	正の浮動小数点数	
圧力の低側リミット値		
ナビゲーション	 アプリケーション → 測定値管理 → 圧力の低側リミット値	
説明	圧力を監視するために、圧力下限値を入力します。圧力が指定されたりミット値より低くなると、機器が診断メッセージを生成します。	
ユーザー入力	正の浮動小数点数	
時間依存の流量の上限値		
ナビゲーション	 アプリケーション → 測定値管理 → 時間依存の流量上限値	
説明	指定した期間の流量を監視するために、流量上限値を入力します。指定期間内に流量が指定されたりミット値より大きくなると、機器が診断メッセージを生成します。 追加情報： 適用される期間は、"時間依存の制限値のスタート時間" および "時間依存の制限値の終わり時間" パラメータを使用して設定されます。	
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数	
時間依存の流量の下限値		
ナビゲーション	 アプリケーション → 測定値管理 → 時間依存の流量下限値	
説明	指定した期間の流量を監視するために、流量下限値を入力します。指定期間内に流量が指定されたりミット値より小さくなると、機器が診断メッセージを生成します。 追加情報： 適用される期間は、"時間依存の制限値のスタート時間" および "時間依存の制限値の終わり時間" パラメータを使用して設定されます。	
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数	

時間依存の圧力上限値



ナビゲーション

☰ アプリケーション → 測定値管理 → 時間依存の圧力上限値

説明

指定した期間の圧力を監視するために、圧力上限値を入力します。指定期間内に圧力が指定されたりミット値より高くなると、機器が診断メッセージを生成します。

追加情報：

適用される期間は、"時間依存の制限値のスタート時間" および "時間依存の制限値の終わり時間" パラメータを使用して設定されます。

ユーザー入力

正の浮動小数点数

時間依存の圧力下限値



ナビゲーション

☰ アプリケーション → 測定値管理 → 時間依存の圧力下限値

説明

指定した期間の圧力を監視するために、圧力下限値を入力します。指定期間内に圧力が指定されたりミット値より低くなると、機器が診断メッセージを生成します。

追加情報：

適用される期間は、"時間依存の制限値のスタート時間" および "時間依存の制限値の終わり時間" パラメータを使用して設定されます。

ユーザー入力

正の浮動小数点数

時間依存の制限値のスタート時間



ナビゲーション

☰ アプリケーション → 測定値管理 → 制限値のスタート時間

説明

時間依存性の流量および圧力のリミット値に使用される期間の開始時間を入力します。

ユーザー入力

時刻

時間依存の制限値の終わり時間



ナビゲーション

☰ アプリケーション → 測定値管理 → 制限値の終わり時間

説明

時間依存性の流量および圧力のリミット値に使用される期間の終了時間を入力します。

ユーザー入力

時刻

6 「システム」メニュー

全体的な機器管理とセキュリティ設定 - システム設定の管理および運転要件への適応

ナビゲーション  システム

システム		
▶ 機器管理		→  83
▶ ユーザー管理		→  85
▶ 接続性		→  88
▶ 日時		→  105
▶ ジオロケーション		→  106
▶ 電力管理		→  108
▶ 情報		→  110
▶ 表示		→  116
▶ ソフトウェア設定		→  120

6.1 「機器管理」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 機器管理

▶ 機器管理		
デバイスのタグ		→  83
ロック状態		→  84
設定カウンタ		→  84
機器リセット		→  84

デバイスのタグ



ナビゲーション

 システム → 機器管理 → デバイスのタグ

説明

プラント内で迅速に機器を識別するために、測定ポイント固有の名前を入力して下さい。

ユーザー入力 数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

ロック状態

ナビゲーション  システム → 機器管理 → ロック状態

説明 現在有効になっている最高優先度の書き込み保護を示します。

ユーザーインターフェイス

- ハードウェアロック
- CT アクティブ (設定値)
- 保税取引有効(国外) -全パラメータ
- 一時ロック

追加情報 ユーザーインターフェイス

- **ハードウェアロック** オプション
ハードウェアロック用の DIP スイッチが有効になっています。その結果、パラメータへの書き込みアクセスがロックされます。
- **一時ロック** オプション
現在進行中の内部手順 (データのアップロード/ダウンロード、リセットなど) に起因して、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部手順が完了したら、パラメータの変更が再び可能になります。

設定カウンタ

ナビゲーション  システム → 機器管理 → 設定カウンタ

説明 デバイスパラメーターの変更カウンタを表示

追加情報

- パラメーターを最適化するために静的パラメーターを変更した場合、カウンターの値が 1 増加する。パラメーターの変更履歴を追う目的。
- FC など外部ソースからデバイスの中にパラメーターを読み込むなど複数のパラメーターが同時に変更する場合、カウンタが大きい数字を表示する可能性があります。カウンターの数値はリセット、及びデフォルト値へは戻りません。
- カウンターの値が 65535 に到達すると 0 に戻ります。

ユーザーインターフェイス 0~65535

機器リセット



ナビゲーション  システム → 機器管理 → 機器リセット

説明 すべてまたは一部の機器設定を所定の状態にリセットします。

選択

- キャンセル
- 納入時の状態に *
- 機器の再起動 *
- S-DAT のバックアップをリストア *
- 機器をシャットダウン
- T-DAT バックアップの作成 *
- T-DAT バックアップのリストア *

追加情報

選択

- **納入時の状態に** オプション
ユーザー固有の初期設定で注文されたすべてのパラメータをユーザー固有の値にリセットします。その他のパラメータはすべて、工場出荷時の設定にリセットされます。
- **機器の再起動** オプション
再起動により、揮発性メモリ (RAM) に保存されているデータをもつすべてのパラメータが工場設定にリセットされます (例: 測定値データ)。機器設定に変更はありません。
- **S-DAT のバックアップをリストア** オプション
S-DAT に保存されているデータを復元します。
追加情報:
この機能はメモリの"083 メモリ内容が不整合"を解決するためまたは、新しい S - DAT を取り付けたときに S-DAT のデータを復元するために使用できます。
- **機器をシャットダウン** オプション
デバイスをシャットダウンする
注:
機器がカスタディトランスファーモードの時にはサービスとしてログインしてこの動作を実行しなければなりません。
- **T-DAT バックアップの作成** オプション
T-DAT バックアップを作成します。
- **T-DAT バックアップのリストア** オプション
T-DAT に保存されているデータを復元します。
追加情報:
この機能はメモリの"283 メモリ内容が不整合"を解決するためまたは、新しい T-DAT を取り付けたときに T-DAT のデータを復元するために使用できます。

6.2 「ユーザー管理」サブメニュー

ナビゲーション  システム → ユーザー管理

▶ ユーザー管理	
ユーザーの役割	→  86
アクセスコード入力	→  86
メンテナンスコードのリセット	→  86
▶ メンテナンスコードを定義	→  87

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ユーザーの役割

ナビゲーション	 システム → ユーザー管理 → ユーザーの役割
説明	現在ログインしているユーザーの役割を表示します。この役割により、パラメータに対するユーザーのアクセス権が決定します。 追加情報： - "メンテナンスコードを定義" パラメータでメンテナンスコードが設定されるまで、すべてのユーザーは自動的に「メンテナンス」の役割でログインすることになります。メンテナンスコードが設定されると、すべてのユーザーは自動的に「オペレーター」の役割でログインします。 - アクセス権を変更するには、"アクセスコード入力" パラメータを使用します。
ユーザーインターフェイス	■ オペレータ ■ メンテナンス ■ サービス ■ 製造 ■ 開発
追加情報	ユーザーインターフェイス ■ オペレータ オプション パラメータへの読み取りアクセスのみが可能です。 ■ メンテナンス オプション パラメータの読み取り/書き込みアクセスを可能にします。 追加情報： 一部のパラメータでは、ユーザーは書き込みアクセス権を取得するために、「サービス」の役割でログインする必要があります。 ■ サービス オプション サービスパラメータの読み取り/書き込みアクセスを可能にします。

アクセスコード入力

ナビゲーション	 システム → ユーザー管理 → アクセスコード入力
説明	「オペレーター」の役割でユーザーがログインした場合、メンテナンスコードを入力するとアクセスステータスが「メンテナンス」に変わり、パラメータの書き込み保護を無効にできます。「メンテナンス」の役割でユーザーがログインした場合、サービスコードを入力するとアクセスステータスが「サービス」に変わりサービスパラメータの読み込み、書き込みアクセス権を有効にできます。
ユーザー入力	0～9999

メンテナンスコードのリセット

ナビゲーション	 システム → ユーザー管理 → メンテナンスコードリセット
説明	Endress+Hauser 技術サポートから提供されたコードを入力して、メンテナンスコードをリセットします。

ユーザー入力 数字、英字、特殊文字からなる文字列（32）

6.2.1 「アクセスコード設定」ウィザード

メンテナンスの役割用のアクセスコードを入力してこのウィザードを完了します。

ナビゲーション  システム → ユーザー管理 → アクセスコード設定

▶ メンテナンスコードを定義

メンテナンスコードを定義

→  87

メンテナンスコードを確認

→  87

メンテナンスコードを定義 	
ナビゲーション	 システム → ユーザー管理 → メンテナンスコードを定義 → メンテナンスコードを定義
説明	「メンテナンス」の役割でアクセス権を取得するために必要なアクセスコードを指定します。
ユーザー入力	0～9999

メンテナンスコードを確認 	
ナビゲーション	 システム → ユーザー管理 → メンテナンスコードを定義 → メンテナンスコードを確認
説明	「メンテナンス」の役割のために入力されたアクセスコードの確認
ユーザー入力	0～9999

6.3 「接続性」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性

▶ 接続性

▶ Bluetooth 設定

→  88

▶ 無線通信ネットワーク

→  88

▶ クラウド

→  94

6.3.1 「Bluetooth 設定」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → Bluetooth 設定

▶ Bluetooth 設定

Bluetooth

→  88

Bluetooth



ナビゲーション

 システム → 接続性 → Bluetooth 設定 → Bluetooth

説明

Bluetooth の有効化/無効化

選択

- 有効
- オンタッチ
- 利用できません*

6.3.2 「無線通信ネットワーク」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク

▶ 無線通信ネットワーク

▶ データへアクセス

→  89

▶ DNS 設定

→  90

▶ 情報

→  92

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

「データへアクセス」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → データへアクセス

▶ データへアクセス

APN 名

APN のユーザ名

APN のパスワード

希望のネットワークタイプ

APN 名



ナビゲーション

 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → データへアクセス → APN 名

説明

移動体通信事業者が SIM カードに使用するアクセスポイント名 (APN) を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

APN のユーザ名



ナビゲーション

 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → データへアクセス → APN のユーザ名

説明

移動体通信事業者が SIM カードに使用する APN ユーザー名を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

APN のパスワード



ナビゲーション

 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → データへアクセス → APN のパスワード

説明

移動体通信事業者から提供された情報に従って、APN パスワードを入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

希望のネットワークタイプ



ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → データへアクセス → 希望のネットワークタイプ
説明	セルラーネットワークへ接続するために使用する希望のネットワークタイプを選択します。
選択	■ GSM ■ LTEM1 ■ LTE-NB-IoT ■ 自動

「DNS 設定」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定

▶ DNS 設定

プライマリ NTP サーバーのポート番号

→  90

プライマリ NTP サーバーの URL

→  91

セカンダリ NTP サーバーのポート番号

→  91

セカンダリ NTP サーバーの URL

→  91

DNS サーバ IP

→  91

プライマリ NTP サーバーのポート番号



ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定 → NTP サーバー 1 ポート番号
説明	プライマリ NTP サーバーのポート番号を入力します。
ユーザー入力	0～65535

プライマリ NTP サーバーの URL		
ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定 → NTP サーバー 1 の URL	
説明	プライマリ NTP サーバーの URL を入力します。	
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列 (100)	
セカンダリ NTP サーバーのポート番号		
ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定 → NTP サーバー 2 ポート番号	
説明	セカンダリ NTP サーバーのポート番号を入力します。	
ユーザー入力	0～65 535	
セカンダリ NTP サーバーの URL		
ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定 → NTP サーバー 2 の URL	
説明	セカンダリ NTP サーバーの URL を入力します。	
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列 (100)	
DNS サーバ IP		
ナビゲーション	 システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → DNS 設定 → DNS サーバ IP	
説明	DNS サーバーの IP アドレスを入力します。	
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列 (100)	

「情報」サブメニュー

ナビゲーション システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報

▶ 情報		
SIM カードの ICCID	→	92
SIM カードの IMSI	→	92
無線通信モジュールの IMEI	→	92
受信信号強度	→	93
ネットワークタイプ	→	93
移動体通信事業者	→	93
データローミング	→	93

SIM カードの ICCID

ナビゲーション システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → SIM カードの ICCID

説明 SIM カードの ICCID を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

SIM カードの IMSI

ナビゲーション システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → SIM カードの IMSI

説明 SIM カードの IMSI を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

無線通信モジュールの IMEI

ナビゲーション システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → 無線通信モジュール IMEI

説明 無線通信モジュールの IMEI を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

受信信号強度

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → 受信信号強度

説明 受信した信号の強さを表示します。

ユーザーインターフェイス 0～255 %

ネットワークタイプ

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → ネットワークタイプ

説明 セルラー方式無線接続に使用されている無線技術を表示します。

ユーザーインターフェイス

- GSM
- LTEM1
- LTE-NB-IoT
- なし

移動体通信事業者

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → 移動体通信事業者

説明 現在使用されている移動体通信事業者を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

データローミング

ナビゲーション  システム → 接続性 → 無線通信ネットワーク → 情報 → データローミング

説明 機器がデータローミングモードかどうかを示します。データローミングモードでは追加料金がかかる場合があります。

ユーザーインターフェイス

- 無効
- アクティブ

6.3.3 「クラウド」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → クラウド

▶ クラウド	
▶ MQTT 設定	→  94
▶ MQTT 情報	→  95
▶ データ転送オプション	→  96
▶ 証明書署名要求の設定	→  99

「MQTT 設定」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → クラウド → MQTT 設定

▶ MQTT 設定	
MQTT ブローカポート	→  94
MQTT ブローカの URL	→  94
MQTT ユーザ名	→  95
MQTT パスワード	→  95

MQTT ブローカポート

ナビゲーション  システム → 接続性 → クラウド → MQTT 設定 → MQTT ブローカポート

説明 MQTT ブローカーのポート番号を入力します。

ユーザー入力 0～65535

MQTT ブローカの URL

ナビゲーション  システム → 接続性 → クラウド → MQTT 設定 → MQTT ブローカの URL

説明 MQTT ブローカーの URL を入力します。

ユーザー入力 数字、英字、特殊文字からなる文字列（100）

MQTT ユーザ名



ナビゲーション

システム → 接続性 → クラウド → MQTT 設定 → MQTT ユーザ名

説明

MQTT ブローカーに接続するためのユーザー名を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

MQTT パスワード



ナビゲーション

システム → 接続性 → クラウド → MQTT 設定 → MQTT パスワード

説明

MQTT ブローカーに接続するためのパスワードを入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

「MQTT 情報」サブメニュー

ナビゲーション システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報

▶ MQTT 情報	
MQTT ブローカの状態	→ 95
MQTT TLS 証明書が有効	→ 96
MQTT ルート証明書の期限	→ 96
MQTT クライアント証明書の期限	→ 96

MQTT ブローカの状態

ナビゲーション

システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → MQTT ブローカの状態

説明

MQTT ブローカーの現在の接続ステータスを表示します。

ユーザーインターフェイス

- 接続 OK
- 接続している
- 接続なし
- 未使用

MQTT TLS 証明書が有効

ナビゲーション	 システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → TLS 証明書が有効
説明	MQTT ブローカーへの接続を確立するために、有効な TLS 証明書の有無を示します。
ユーザーインターフェイス	■ いいえ ■ はい

MQTT ルート証明書の期限

ナビゲーション	 システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → MQTT ルート証明書期限
説明	MQTT ブローカーのルート証明書の有効期限を表示します。
ユーザーインターフェイス	日付

MQTT クライアント証明書の期限

ナビゲーション	 システム → 接続性 → クラウド → MQTT 情報 → クライアント証明書期限
説明	機器証明書の有効期限を表示します。
ユーザーインターフェイス	日付

「データ転送オプション」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション

▶ データ転送オプション	
データ転送	→  97
バッテリーモード接続間隔	→  97
1 週の日数	→  97
接続間隔の参照時間	→  98
バッテリーモード接続間隔	→  98

1 週の日数	→ ⓘ 98
接続間隔の参照時間	→ ⓘ 99

データ転送



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → データ転送

説明

クラウドへのデータ転送の有効化/無効化

- 外部電源に接続すると、機器はいつでもクラウドにデータを送信できます。
- バッテリ式の場合、機器はバッテリモードの接続スケジュールで指定された日と間隔でデータを送信します。

選択

- 無効
- 有効

バッテリーモード接続間隔



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 接続間隔

説明

バッテリモードで機器が MQTT ブローカーに接続する間隔を選択します。

選択

- 15 分
- 30 分
- 1 時間
- 2 時間
- 4 時間
- 6 時間
- 12 時間
- 24 時間

1 週の日数



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 1 週の日数

説明

バッテリモードで機器が MQTT ブローカーに接続する日を 1 日以上選択します。

選択

- 日曜日
- 月曜日
- 火曜日
- 水曜日
- 木曜日
- 金曜日
- 土曜日

接続間隔の参照時間



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 接続間隔の参照時間

説明

バッテリーモードでの MQTT ブローカーへの接続間隔が参照する参照時間を入力します。この時間で、接続が確立されます。

追加情報：

測定値のログエントリ時間 (3) は、指定された参照時間 (1) と接続間隔 (2) から導き出されます。

ユーザー入力

時刻

バッテリーモード接続間隔



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 接続間隔

説明

バッテリーモードで機器が MQTT ブローカーに接続する間隔を選択します。

選択

- 15 分
- 30 分
- 1 時間
- 2 時間
- 4 時間
- 6 時間
- 12 時間
- 24 時間

1 週の日数



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 1 週の日数

説明

バッテリーモードで機器が MQTT ブローカーに接続する日を 1 日以上選択します。

選択

- 日曜日
- 月曜日
- 火曜日
- 水曜日
- 木曜日
- 金曜日
- 土曜日

接続間隔の参照時間



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → データ転送オプション → 接続間隔の参照時間

説明

バッテリーモードでの MQTT ブローカーへの接続間隔が参照する参照時間を入力します。この時間で、接続が確立されます。

追加情報：

測定値のログエントリ時間（3）は、指定された参照時間（1）と接続間隔（2）から導き出されます。

ユーザー入力

時刻

「証明書署名要求の設定」サブメニュー

ナビゲーション ☰ システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定

▶ 証明書署名要求の設定

国コード

→ ⓘ 99

州、省、県

→ ⓘ 104

地域

→ ⓘ 104

組織

→ ⓘ 104

組織単位

→ ⓘ 104

国コード



ナビゲーション

☰ システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 国コード

説明

組織が事業展開している国の 2 桁の国コードを選択します。

選択

- --
- AD : Andorra
- AE : United Arab Emirates
- AF : Afghanistan
- AG : Antigua and Barbuda
- AI : Anguilla
- AL : Albania
- AM : Armenia
- AO : Angola
- AQ : Antarctica
- AR : Argentina
- AS : American Samoa

- AT : Austria
- AU : Australia
- AW : Aruba
- AX : Åland Islands
- AZ : Azerbaijan
- BA : Bosnia and Herzegovina
- BB : Barbados
- BD : Bangladesh
- BE : Belgium
- BF : Burkina Faso
- BG : Bulgaria
- BH : Bahrain
- BI : Burundi
- BJ : Benin
- BL : Saint Barthélemy
- BM : Bermuda
- BN : Brunei Darussalam
- BO : Bolivia, Plurinational State of
- BQ : Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- BR : Brazil
- BS : Bahamas
- BT : Bhutan
- BV : Bouvet Island
- BW : Botswana
- BY : Belarus
- BZ : Belize
- CA : Canada
- CC : Cocos (Keeling) Islands
- CD : Congo, the Democratic Republic of the
- CF : Central African Republic
- CG : Congo
- CH : Switzerland
- CI : Côte d'Ivoire
- CK : Cook Islands
- CL : Chile
- CM : Cameroon
- CN : China
- CO : Colombia
- CR : Costa Rica
- CU : Cuba
- CV : Cabo Verde
- CW : Curaçao
- CX : Christmas Island
- CY : Cyprus
- CZ : Czechia
- DE : Germany
- DJ : Djibouti
- DK : Denmark
- DM : Dominica
- DO : Dominican Republic
- DZ : Algeria
- EC : Ecuador
- EE : Estonia
- EG : Egypt
- EH : Western Sahara
- ER : Eritrea
- ES : Spain
- ET : Ethiopia
- FI : Finland

- FJ : Fiji
- FK : Falkland Islands
- FM : Micronesia
- FO : Faroe Islands
- FR : France
- GR : Greece
- GB : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- GA : Gabon
- GP : Guadeloupe
- GE : Georgia
- GF : French Guiana
- GN : Guinea
- GM : Gambia
- GD : Grenada
- GG : Guernsey
- GH : Ghana
- GI : GI
- GL : Greenland
- GQ : Equatorial Guinea
- GS : South Georgia and the South Sandwich Islands
- GT : Guatemala
- GU : Guam
- GW : Guinea-Bissau
- GY : Guyana
- HK : Hong Kong
- HM : Heard Island and McDonald Islands
- HN : Honduras
- HR : Croatia
- HT : Haiti
- HU : Hungary
- IL : Israel
- IE : Ireland
- ID : Indonesia
- IM : Isle of Man
- IN : India
- IO : British Indian Ocean Territory
- IQ : Iraq
- IR : Iran
- IS : Iceland
- IT : Italy
- JE : Jersey
- JM : Jamaica
- JO : Jordan
- JP : Japan
- KH : Cambodia
- KG : Kyrgyzstan
- KE : Kenya
- KI : Kiribati
- KM : Comoros
- KN : Saint Kitts and Nevis
- KP : Korea
- KR : Korea
- KW : Kuwait
- KY : Cayman Islands
- KZ : Kazakhstan
- LU : Luxembourg
- LI : Liechtenstein
- LC : Saint Lucia
- LB : Lebanon

- LA : Lao People's Democratic Republic
- LK : Sri Lanka
- LR : Liberia
- LS : Lesotho
- LT : Lithuania
- LV : Latvia
- LY : Libya
- MH : Marshall Islands
- ME : Montenegro
- MD : Moldova
- MC : Monaco
- MA : Morocco
- MF : Saint Martin
- MG : Madagascar
- MK : North Macedonia
- ML : Mali
- MM : Myanmar
- MN : Mongolia
- MO : Macao
- MP : Northern Mariana Islands
- MQ : Martinique
- MR : Mauritania
- MS : Montserrat
- MT : Malta
- MU : Mauritius
- MV : Maldives
- MW : Malawi
- MX : Mexico
- MY : Malaysia
- MZ : Mozambique
- NE : Niger
- NF : Norfolk Island
- NG : Nigeria
- NC : New Caledonia
- NA : Namibia
- NI : Nicaragua
- NL : Netherlands
- NO : Norway
- NP : Nepal
- NR : Nauru
- NU : Niue
- NZ : New Zealand
- OM : Oman
- PA : Panama
- PE : Peru
- PF : French Polynesia
- PG : Papua New Guinea
- PH : Philippines
- PK : Pakistan
- PL : Poland
- PM : Saint Pierre and Miquelon
- PN : Pitcairn
- PR : Puerto Rico
- PS : Palestine
- PT : Portugal
- PW : Palau
- PY : Paraguay
- QA : Qatar
- RE : Réunion

- RO : Romania
- RS : Serbia
- RU : Russian Federation
- RW : Rwanda
- SA : Saudi Arabia
- SB : Solomon Islands
- SC : Seychelles
- SD : Sudan
- SE : Sweden
- SG : Singapore
- SH : Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
- SI : Slovenia
- SJ : Svalbard and Jan Mayen
- SK : Slovakia
- SL : Sierra Leone
- SM : San Marino
- SN : Senegal
- SO : Somalia
- SR : Suriname
- SS : South Sudan
- ST : Sao Tome and Principe
- SV : El Salvador
- SX : Sint Maarten
- SY : Syrian Arab Republic
- SZ : Eswatini
- TC : Turks and Caicos Islands
- TD : Chad
- TJ : Tajikistan
- TK : Tokelau
- TL : Timor-Leste
- TM : Turkmenistan
- TN : Tunisia
- TR : Turkey
- TT : Trinidad and Tobago
- TF : French Southern Territories
- TG : Togo
- TH : Thailand
- TO : Tonga
- TV : Tuvalu
- TW : Taiwan
- TZ : Tanzania
- UA : Ukraine
- UG : Uganda
- UM : United States Minor Outlying Islands
- US : United States of America
- UY : Uruguay
- UZ : Uzbekistan
- VA : Holy See
- VC : Saint Vincent and the Grenadines
- VE : Venezuela
- VG : Virgin Islands
- VI : Virgin Islands
- VN : Viet Nam
- VU : Vanuatu
- WF : Wallis and Futuna
- WS : Samoa
- YE : Yemen
- YT : Mayotte

- ZA : South Africa
- ZM : Zambia
- ZW : Zimbabwe

州、省、県

**ナビゲーション**

 システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 州、省、県

説明

組織が事業展開している州または地域を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

地域

**ナビゲーション**

 システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 地域

説明

組織が存在する市または町を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

組織

**ナビゲーション**

 システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 組織

説明

証明書が適用される組織を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

組織単位

**ナビゲーション**

 システム → 接続性 → クラウド → 証明書署名要求の設定 → 組織単位

説明

証明書が適用される組織部門を入力します。

ユーザー入力

数字、英字、特殊文字からなる文字列 (32)

6.4 「日時」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 日時

▶ 日時

日付/時刻の設定

時刻形式

時間帯

→  105

→  105

→  105

日付/時刻の設定

ナビゲーション	 システム → 日時 → 日付/時刻の設定
説明	日付と現地時刻を設定します。日付または時刻の変更のたびに、ログブックのエントリが作られます。
ユーザー入力	日付と時刻

時刻形式

ナビゲーション	 システム → 日時 → 時刻形式
説明	時刻形式を選択します。
選択	■ 24 h ■ 12 h AM/PM

時間帯

ナビゲーション	 システム → 日時 → 時間帯
説明	タイムゾーンを選択します。タイムゾーンが変更されるたびに、ログブックのエントリが作られます。

選択

- その他の単位
- UTC-12:00
 - UTC-11:00
 - UTC-10:00
 - UTC-09:30
 - UTC-09:00
 - UTC-08:00
 - UTC-07:00
 - UTC-06:00
 - UTC-05:00
 - UTC-04:00
 - UTC-03:30
 - UTC-03:00
 - UTC-02:30
 - UTC-02:00
 - UTC-01:00
 - UTC 00:00
 - UTC+01:00
 - UTC+02:00
 - UTC+03:00
 - UTC+03:30
 - UTC+04:00
 - UTC+04:30
 - UTC+05:00
 - UTC+05:30
 - UTC+05:45
 - UTC+06:00
 - UTC+06:30
 - UTC+07:00
 - UTC+08:00
 - UTC+08:45
 - UTC+09:00
 - UTC+09:30
 - UTC+10:00
 - UTC+10:30
 - UTC+11:00
 - UTC+12:00
 - UTC+12:45
 - UTC+13:00
 - UTC+13:45
 - UTC+14:00

6.5 「ジオロケーション」サブメニュー

ナビゲーション  システム → ジオロケーション

▶ ジオロケーション

場所の説明

→  107

経度

→  107

緯度	→ 107
高度	→ 107
ロケーション方式	→ 108

場所の説明



ナビゲーション	システム → ジオロケーション → 場所の説明
説明	場所の説明を入力します
ユーザー入力	数字、英字、特殊文字からなる文字列（32）

経度



ナビゲーション	システム → ジオロケーション → 経度
説明	経度を入力します。
ユーザー入力	-180～180°

緯度



ナビゲーション	システム → ジオロケーション → 緯度
説明	緯度を入力します
ユーザー入力	-90～90°

高度



ナビゲーション	システム → ジオロケーション → 高度
説明	標高を入力
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

ロケーション方式



ナビゲーション	システム → ジオロケーション → ロケーション方式
説明	測位方法を選択します。
選択	■ No fix ■ GPS or Standard Positioning Service fix ■ Differential GPS fix ■ Precise positioning service (PPS) fix ■ Real Time Kinetic (RTK) fixed solution ■ Real Time Kinetic (RTK) float solution ■ Estimated dead reckoning ■ Manual input mode ■ Simulation Mode

6.6 「電力管理」サブメニュー

ナビゲーション システム → 電力管理

▶ 電力管理		
推定バッテリー寿命		→ 108
バッテリーの充電状態		→ 109
バッテリーの交換を確認		→ 109
バッテリー低下の診断メッセージ		→ 109
バッテリー容量 1		→ 109
バッテリー容量 2		→ 110

推定バッテリー寿命

ナビゲーション システム → 電力管理 → 推定バッテリー寿命

説明	バッテリーのおおよその残存寿命を表示します。残存寿命が 180 日以下になると、機器は診断イベント "960 バッテリー低下の診断メッセージ" の診断メッセージを生成します。 追加情報： 診断メッセージが発信されるまでのバッテリー残存寿命は、"バッテリー寿命が 180 日以下です" パラメータの診断イベント "890 バッテリー低下" で変更できます。
----	---

ユーザーインターフェイス 正の浮動小数点数

バッテリーの充電状態

ナビゲーション  システム → 電力管理 → バッテリーの充電状態

説明 バッテリーの充電状態を示します。

ユーザーインターフェイス 0～100 %

バッテリーの交換を確認



ナビゲーション  システム → 電力管理 → バッテリーの交換を確認

説明 適切なバッテリーを選択して、バッテリーの交換を確認します。

選択

- キャンセル
- バッテリー 1
- バッテリー 2 *

バッテリー低下の診断メッセージ



ナビゲーション  システム → 電力管理 → バッテリー低下の診断

説明 診断イベント "890 バッテリー低下" のためにバッテリー残存寿命を設定します。この寿命に達すると、それぞれの診断メッセージが生成されます。

ユーザー入力 正の浮動小数点数

バッテリー容量 1



ナビゲーション  システム → 電力管理 → バッテリー容量 1

説明 充電状態が 100 % の新しいバッテリーの容量を入力します。

ユーザー入力 正の浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

バッテリー容量 2



ナビゲーション	 システム → 電力管理 → バッテリー容量 2
説明	充電状態が 100 % の新しいバッテリーの容量を入力します。
ユーザー入力	正の浮動小数点数

6.7 「情報」サブメニュー

ナビゲーション   システム → 情報

▶ 情報		
▶ 機器		→  110
▶ 無線通信モジュール		→  113
▶ 電子モジュール		→  114
▶ 表示モジュール		→  115

6.7.1 「機器」サブメニュー

ナビゲーション   システム → 情報 → 機器

▶ 機器		
シリアル番号		→  111
オーダーコード		→  111
ファームウェアのバージョン		→  111
拡張オーダーコード 1		→  111
拡張オーダーコード 2		→  112
拡張オーダーコード 3		→  112
機器名		→  112
ENP バージョン		→  113
製造者		→  113

シリアル番号

ナビゲーション

 システム → 情報 → 機器 → シリアル番号

説明

機器のシリアル番号を表示。シリアル番号は、機器を識別するためおよびデバイスビューアまたは Operations アプリを介して、関連資料など機器の詳細情報を取得するために使用できます。

追加情報：

シリアル番号はセンサおよび変換器の銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

オーダーコード



ナビゲーション

 システム → 情報 → 機器 → オーダーコード

説明

機器オーダーコードを表示します。

追加情報：

オーダーコードを使用して、たとえば、交換用または予備の機器を注文したり、注文書で指定された機器の機能が出荷書類と一致することを確認したりできます。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション

 システム → 情報 → 機器 → ファームのバージョン

説明

インストールされている機器のファームウェアバージョンを表示

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

拡張オーダーコード 1



ナビゲーション

 システム → 情報 → 機器 → 拡張オーダーコード 1

説明

拡張オーダーコードの第 1 部分、第 2 部分、および/または第 3 部分を表示します。文字数制限があるため、拡張オーダーコードは最大 3 つのパラメータに分割されます。拡張オーダーコードは、各機能に対して製品構成で選択されたオプションを示すものであり、それにより、機器モデルを一意に識別できます。

追加情報：

拡張オーダーコードは銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

拡張オーダーコード 2



ナビゲーション システム → 情報 → 機器 → 拡張オーダーコード 2

説明 拡張オーダーコードの第 1 部分、第 2 部分、および/または第 3 部分を表示します。文字数制限があるため、拡張オーダーコードは最大 3 つのパラメータに分割されます。拡張オーダーコードは、各機能に対して製品構成で選択されたオプションを示すものであり、それにより、機器モデルを一意に識別できます。

追加情報：
拡張オーダーコードは銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

拡張オーダーコード 3



ナビゲーション システム → 情報 → 機器 → 拡張オーダーコード 3

説明 拡張オーダーコードの第 1 部分、第 2 部分、および/または第 3 部分を表示します。文字数制限があるため、拡張オーダーコードは最大 3 つのパラメータに分割されます。拡張オーダーコードは、各機能に対して製品構成で選択されたオプションを示すものであり、それにより、機器モデルを一意に識別できます。

追加情報：
拡張オーダーコードは銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

機器名

ナビゲーション システム → 情報 → 機器 → 機器名

説明 変換器の名称を表示。

追加情報：
名称は変換器の銘板にも明記されています。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

ENP バージョン

ナビゲーション  システム → 情報 → 機器 → ENP バージョン

説明 電子銘板（ENP）のバージョンを表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

製造者

ナビゲーション  システム → 情報 → 機器 → 製造者

説明 製造者を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

6.7.2 「無線通信モジュール」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 情報 → 無線通信モジュール

▶ 無線通信モジュール

ファームウェアのバージョン

→  113

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション  システム → 情報 → 無線通信モジュール → ファームウェアのバージョン

説明 モジュールのファームウェアバージョンを表示します

ユーザーインターフェイス 正の整数

ソフトウェアのビルド番号

ナビゲーション  システム → 情報 → 無線通信モジュール → ソフトウェアのビルド番号

説明 モジュールファームウェアのビルド番号を示します。

ユーザーインターフェイス 0～65 535

ブートローダリビジョン

ナビゲーション  システム → 情報 → 無線通信モジュール → ブートローダリビジョン

説明 モジュールファームウェアのブートローダリビジョンを示します。

ユーザーインターフェイス 正の整数

6.7.3 「電子モジュール」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 情報 → 電子モジュール

▶ 電子モジュール

ファームウェアのバージョン

→  114

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション  システム → 情報 → 電子モジュール → ファームのバージョン

説明 モジュールのファームウェアバージョンを表示します

ユーザーインターフェイス 正の整数

ソフトウェアのビルド番号

ナビゲーション  システム → 情報 → 電子モジュール → ソフトウェアのビルド番号

説明 モジュールファームウェアのビルド番号を示します。

ユーザーインターフェイス 0～65 535

ブートローダリビジョン

ナビゲーション	 システム → 情報 → 電子モジュール → ブートローダリビジョン
説明	モジュールファームウェアのブートローダリビジョンを示します。
ユーザーインターフェイス	正の整数

6.7.4 「表示モジュール」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 情報 → 表示モジュール

▶ 表示モジュール	
ソフトウェアリビジョン	→  115
ソフトウェアのビルド番号	→  115
ブートローダリビジョン	→  116

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション	 システム → 情報 → 表示モジュール → ファームのバージョン
説明	モジュールのファームウェアバージョンを表示します
ユーザーインターフェイス	正の整数

ソフトウェアのビルド番号

ナビゲーション	 システム → 情報 → 表示モジュール → ソフトウェアのビルド番号
説明	モジュールファームウェアのビルド番号を示します。
ユーザーインターフェイス	0～65 535

ブートローダリビジョン

ナビゲーション	 システム → 情報 → 表示モジュール → ブートローダリビジョン
説明	モジュールファームウェアのブートローダリビジョンを示します。
ユーザーインターフェイス	正の整数

6.8 「表示」サブメニュー

ナビゲーション  システム → 表示

 表示		
1 の値表示		→  116
2 の値表示		→  117
3 の値表示		→  117
4 の値表示		→  118
表示のダンピング		→  118
明るさ		→  118
配色		→  118
バックライト		→  119
表示のコントラスト		→  119
表示の回転		→  119

1 の値表示



ナビゲーション	 システム → 表示 → 1 の値表示
---------	--

説明	ローカルディスプレイに最初に表示する測定値を選択します。 追加情報： 適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。
----	---

選択

- 体積流量
- 導電率^{*}
- 圧力^{*}
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

2 の値表示

ナビゲーション

 システム → 表示 → 2 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 2 番目に表示する測定値を選択します。

追加情報：

適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率^{*}
- 圧力^{*}
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

3 の値表示

ナビゲーション

 システム → 表示 → 3 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 3 番目に表示する測定値を選択します。

追加情報：

適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率^{*}
- 圧力^{*}
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

4 の値表示

ナビゲーション

 システム → 表示 → 4 の値表示

説明

ローカルディスプレイに 4 番目に表示する測定値を選択します。

追加情報：
適用される測定単位は、"システムの単位" サブメニューで設定します。

選択

- なし
- 体積流量
- 導電率^{*}
- 圧力^{*}
- 積算計 1
- 積算計 2
- 積算計 3

表示のダンピング

ナビゲーション

 システム → 表示 → 表示のダンピング

説明

測定値の変動に対する表示の応答時間を設定します。

追加情報：
- 時定数が小さければ表示の測定値変動に対する応答が早くなります。
- 時定数が 0 に設定されると、ダンピングは無効となります。

ユーザー入力

0.0～999.9 秒

明るさ

ナビゲーション

 システム → 表示 → 明るさ

説明

明るさを調整します。

ユーザー入力

0～100 %

配色

ナビゲーション

 システム → 表示 → 配色

説明

好みの配色を選択します

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

- 選択**
- 明るい
 - 暗い

バックライト

ナビゲーション  システム → 表示 → バックライト

説明 現場表示器のバックライトをオン/オフします。

- 選択**
- 無効
 - 有効

表示のコントラスト

ナビゲーション  システム → 表示 → 表示のコントラスト

説明 周囲条件（照明、読み取り角度など）に合わせてローカルディスプレイのコントラスト設定を調整します。

ユーザー入力 20～80 %

表示の回転



ナビゲーション  システム → 表示 → 表示の回転

説明 ローカルディスプレイの視認性を最適化するために、表示テキストの回転角度を選択します。

- 選択**
- Auto
 - 0 度
 - 90 度
 - 180 度
 - 270 度

6.9 「ソフトウェア設定」サブメニュー

ナビゲーション  システム → ソフトウェア設定

▶ ソフトウェア設定	
SW オプションの有効化	→  120
有効なソフトウェアオプションの概要	→  120

SW オプションの有効化



ナビゲーション	 システム → ソフトウェア設定 → SW オプションの有効化
説明	アプリケーションパッケージコードまたは個別に注文した機能用のコードを入力して、有効にします。 追加情報： - - アドオンソフトウェアオプション付きで機器を注文した場合、アクティベーションコードは工場出荷時に機器にプログラムされています。 - アクティベーションコードの入力後：新しいソフトウェアオプションが"有効なソフトウェアオプションの概要"パラメータに表示され、有効になっているか確認します。 注意： 無効なコードを入力すると、すでに有効になっているソフトウェアオプションが無効になります！ 新しいアクティベーションコードの入力前：既存のアクティベーションコードの記録を作成します。
ユーザー入力	正の整数

有効なソフトウェアオプションの概要

ナビゲーション	 システム → ソフトウェア設定 → 有効な SW オプション
説明	工場出荷時の注文に含まれている、または後日注文され操作インターフェイスを介して有効にされた、すべてのソフトウェアオプションを表示します。 追加情報： アクティベーションコードを入力しても新しいソフトウェアオプションが表示されない場合は、入力したコードが不正確または無効です。 この場合は、ソフトウェアオプションを有効にするために、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

ユーザーインターフェイス

- 拡張データロガー
- Heartbeat Verification
- カスタディトランスファー
- Heartbeat Monitoring

索引

記号

圧力 (パラメータ)	50	新規調整 (パラメータ)	63
圧力の低側リミット値 (パラメータ)	81	診断 (メニュー)	30
圧力上限値 (パラメータ)	81	診断 1 (パラメータ)	32
圧力測定間隔のファクタ (パラメータ)	67	診断 2 (パラメータ)	33
移動体通信事業者 (パラメータ)	93	診断 3 (パラメータ)	33
緯度 (パラメータ)	107	診断 4 (パラメータ)	34
稼動時間 (パラメータ)	31	診断 5 (パラメータ)	34
拡張オーダーコード 1 (パラメータ)	111	診断イベントのシミュレーション (パラメータ) .	37
拡張オーダーコード 2 (パラメータ)	112	診断イベントの種類 (パラメータ)	36
拡張オーダーコード 3 (パラメータ)	112	診断リスト (サブメニュー)	32
監視 (サブメニュー)	69	診断設定 (サブメニュー)	37
希望のネットワークタイプ (パラメータ)	90	診断動作の割り当て (パラメータ)	74
機器 (サブメニュー)	110	診断番号 376 の動作の割り当て (パラメータ) ...	39
機器アラームのシミュレーション (パラメータ) .	37	診断番号 443 の動作の割り当て (パラメータ) ...	40
機器リセット (パラメータ)	84	診断番号 832 の動作の割り当て (パラメータ) ...	41
機器管理 (サブメニュー)	83	診断番号 833 の動作の割り当て (パラメータ) ...	41
機器情報 (メニュー)	29	診断番号 842 の動作の割り当て (パラメータ) ...	42
機器名 (パラメータ)	112	診断番号 938 の動作の割り当て (パラメータ) ...	42
記録間隔の参照時間 (パラメータ)	79	診断番号 955 の動作の割り当て (パラメータ) ...	43
記録周期 (パラメータ)	79	診断番号 956 の動作の割り当て (パラメータ) ...	44
空検知 (サブメニュー)	62	診断番号 957 の動作の割り当て (パラメータ) ...	45
空検知 (パラメータ)	63	診断番号 958 の動作の割り当て (パラメータ) ...	45
空検知の空の調整値 (パラメータ)	64	診断番号 959 の動作の割り当て (パラメータ) ...	46
空検知の検出ポイント (パラメータ)	63	診断番号 960 の動作の割り当て (パラメータ) ...	46
空検知の測定値 (パラメータ)	64	診断番号 961 の動作の割り当て (パラメータ) ...	43
空検知の満管の調整値 (パラメータ)	64	診断番号 962 の動作の割り当て (パラメータ) ...	44
経度 (パラメータ)	107	進行中 (パラメータ)	64
結果 (パラメータ)	27	推定バッテリー寿命 (パラメータ)	108
現在の診断メッセージ (サブメニュー)	30	製造者 (パラメータ)	113
現在の診断結果 (パラメータ)	30	積算計 (サブメニュー)	51, 55
現在の測定周期 (パラメータ)	66	積算計 1~n (サブメニュー)	56
呼び径 (パラメータ)	68	積算計 1~n の値 (パラメータ)	51
校正 (サブメニュー)	68	積算計 1~n の動作モード (パラメータ)	57
校正ファクタ (パラメータ)	68	積算計 1~n のコントロール (パラメータ)	57
高度 (パラメータ)	107	積算計 アラーム時動作 (パラメータ)	58
国コード (パラメータ)	99	積算計 オーバーフロー (パラメータ)	52
再起動からの稼動時間 (パラメータ)	31	積算計の処理 (サブメニュー)	55
最小/最大値をリセットする (サブメニュー)	47	積分時間 (パラメータ)	65
最小値 (パラメータ)	48	接続間隔の参照時間 (パラメータ)	98, 99
最小値/最大値のリセット (パラメータ)	47	接続性 (サブメニュー)	88
最大値 (パラメータ)	48	設置方向 (パラメータ)	65
時間依存の圧力下限値 (パラメータ)	82	設定 (ウィザード)	6
時間依存の圧力上限値 (パラメータ)	82	設定 (サブメニュー)	38, 39
時間依存の制限値のスタート時間 (パラメータ) .	82	設定カウンタ (パラメータ)	84
時間依存の制限値の終わり時間 (パラメータ) ...	82	前回の診断結果 (パラメータ)	31
時間依存の流量の下限値 (パラメータ)	81	組織 (パラメータ)	104
時間依存の流量の上限値 (パラメータ)	81	組織単位 (パラメータ)	104
時間帯 (パラメータ)	105	測定モード (パラメータ)	73
時刻形式 (パラメータ)	105	測定間隔のモード (パラメータ)	66
受信信号強度 (パラメータ)	93	測定間隔の値 (パラメータ)	67
州、省、県 (パラメータ)	104	測定期間 (パラメータ)	66
証明書のアップデート (ウィザード)	20	測定値 (サブメニュー)	49
証明書署名要求の設定 (サブメニュー)	99	測定値 (パラメータ)	35
場所の説明 (パラメータ)	107	測定値管理 (サブメニュー)	80
情報 (サブメニュー)	92, 110	体積流量 (パラメータ)	50
		地域 (パラメータ)	104

転送状態 (パラメータ)	27
電気部内温度 (サブメニュー)	48
電子モジュール (サブメニュー)	114
電力管理 (サブメニュー)	108
動作モード (パラメータ)	72
導電率 (パラメータ)	50, 69
導電率のダンピング時間 (パラメータ)	61
導電率の校正係数 (パラメータ)	69
導電率測定 (パラメータ)	61
日時 (サブメニュー)	105
日付/時刻の設定 (パラメータ)	105
配色 (パラメータ)	118
表示 (サブメニュー)	116
表示のコントラスト (パラメータ)	119
表示のダンピング (パラメータ)	118
表示の回転 (パラメータ)	119
表示モジュール (サブメニュー)	115
無線通信ネットワーク (サブメニュー)	88
無線通信モジュール (サブメニュー)	113
無線通信モジュールの IMEI (パラメータ)	92
明るさ (パラメータ)	118
有効なソフトウェアオプションの概要 (パラメータ)	120
流れ方向チェックの割り当て (パラメータ)	78
流速 (パラメータ)	50
流量ダンピング (パラメータ)	60
流量ダンピング時間 (パラメータ)	60
流量の強制ゼロ出力 (パラメータ)	60
流量上限値 (パラメータ)	80

0~9

1 の値表示 (パラメータ)	116
1 週の日数 (パラメータ)	97, 98
2 の値表示 (パラメータ)	117
3 の値表示 (パラメータ)	117
4 の値表示 (パラメータ)	118

A

APN のパスワード (パラメータ)	89
APN のユーザ名 (パラメータ)	89
APN 名 (パラメータ)	89

B

Bluetooth (パラメータ)	88
Bluetooth 設定 (サブメニュー)	88

D

DNS サーバ IP (パラメータ)	91
DNS 設定 (サブメニュー)	90

E

ENP バージョン (パラメータ)	113
EPD 電極有り (パラメータ)	70

M

MQTT TLS 証明書が有効 (パラメータ)	96
MQTT クライアント証明書の期限 (パラメータ)	96
MQTT パスワード (パラメータ)	95
MQTT ブローカの URL (パラメータ)	94
MQTT ブローカの状態 (パラメータ)	95

MQTT ブローカポート (パラメータ)	94
MQTT ユーザ名 (パラメータ)	95
MQTT ルート証明書の期限 (パラメータ)	96
MQTT 情報 (サブメニュー)	95
MQTT 設定 (サブメニュー)	94

S

SIM カードの ICCID (パラメータ)	92
SIM カードの IMSI (パラメータ)	92
SW オプションの有効化 (パラメータ)	120

U

Units (サブメニュー)	52
----------------------	----

ア

アクセスコード設定 (ウィザード)	87
アクセスコード入力 (パラメータ)	86
アプリケーション (メニュー)	49
アラーム遅延 (パラメータ)	38

イ

インテリジェント適用のエネルギーバジェット (パラメータ)	67
インポート/エクスポート (サブメニュー)	28

ウ

ウィザード	
アクセスコード設定	87
証明書のアップデート	20
設定	6

エ

エレクトロニクス (サブメニュー)	39
-------------------------	----

オ

オーダーコード (パラメータ)	111
-----------------------	-----

カ

ガイダンス (メニュー)	6
--------------------	---

ク

クラウド (サブメニュー)	94
---------------------	----

サ

サブメニュー	
Bluetooth 設定	88
DNS 設定	90
MQTT 情報	95
MQTT 設定	94
Units	52
インポート/エクスポート	28
エレクトロニクス	39
クラウド	94
ジオロケーション	106
シミュレーション	35
ステータス入力	70
センサ	59
センサの調整	65
ソフトウェア設定	120
データのログ	79

データヘアクセス	89
データ転送オプション	96
トラッキングポインター	47
パルス/スイッチ出力 1~n	71
プロセス	40
プロセスパラメータ	59
プロパティ	37, 70
ユーザー管理	85
ローフローカットオフ	61
監視	69
機器	110
機器管理	83
空検知	62
現在の診断メッセージ	30
校正	68
最小/最大値をリセットする	47
証明書署名要求の設定	99
情報	92, 110
診断リスト	32
診断設定	37
積算計	51, 55
積算計 1~n	56
積算計の処理	55
接続性	88
設定	38, 39
測定値	49
測定値管理	80
電気部内温度	48
電子モジュール	114
電力管理	108
日時	105
表示	116
表示モジュール	115
無線通信ネットワーク	88
無線通信モジュール	113

シ

ジオロケーション (サブメニュー)	106
システム (メニュー)	83
シミュレーション (サブメニュー)	35
シミュレーションする測定パラメータ割り当て (パラメータ)	35
シリアル番号 (パラメータ)	111
資料	
対象グループ	4

ス

スイッチオフの値 (パラメータ)	77
スイッチオンの値 (パラメータ)	77
スイッチの状態 (パラメータ)	78
スイッチ出力機能 (パラメータ)	74
ステータスの割り当て (パラメータ)	75
ステータス信号 (パラメータ)	29
ステータス入力 (サブメニュー)	70
ステータス入力の応答時間 (パラメータ)	71
ステータス入力の割り当て (パラメータ)	71
ステータス入力の値 (パラメータ)	71
すべての積算計をリセット (パラメータ)	55

セ

セカンダリ NTP サーバーの URL (パラメータ)	91
セカンダリ NTP サーバーのポート番号 (パラメータ)	91
説明書	
機能	4
本書の使用法	4
ゼロ点 (パラメータ)	68
センサ (サブメニュー)	59
センサの調整 (サブメニュー)	65

ソ

ソフトウェアのビルド番号 (パラメータ)	
	113, 114, 115
ソフトウェア設定 (サブメニュー)	120

タ

対象グループ	4
タイムスタンプ (パラメータ)	31, 33, 34

テ

データのログ (サブメニュー)	79
データヘアクセス (サブメニュー)	89
データローミング (パラメータ)	93
データ転送 (パラメータ)	97
データ転送オプション (サブメニュー)	96
デバイスのタグ (パラメータ)	83

ト

トラッキングポインター (サブメニュー)	47
----------------------	----

ネ

ネットワークタイプ (パラメータ)	93
-------------------	----

ハ

バックライト (パラメータ)	119
バッテリーの交換を確認 (パラメータ)	109
バッテリーの充電状態 (パラメータ)	109
バッテリーモード接続間隔 (パラメータ)	97, 98
バッテリー低下の診断メッセージ (パラメータ)	109
バッテリー容量 1 (パラメータ)	109
バッテリー容量 2 (パラメータ)	110
パルス/スイッチ出力 1~n (サブメニュー)	71
パルスの値 (パラメータ)	76
パルスの値 1~n (パラメータ)	36
パルス出力の割り当て (パラメータ)	73
パルス出力シミュレーション 1~n (パラメータ)	36
パルス幅 (パラメータ)	76

フ

ファームウェアのバージョン (パラメータ)	
	111, 113, 114, 115
ファイル名 (パラメータ)	27
ブートローダリビジョン (パラメータ)	114, 115, 116
フェールセーフモード (パラメータ)	76, 77
プライマリ NTP サーバーの URL (パラメータ)	91
プライマリ NTP サーバーのポート番号 (パラメータ)	90
プリセット値 1~n (パラメータ)	58
プロセス (サブメニュー)	40

プロセスパラメータ (サブメニュー)	59
プロセス圧力 (パラメータ)	69
プロセス変数の割り当て 1~n (パラメータ)	56
プロセス変数の単位 1~n (パラメータ)	56
プロパティ (サブメニュー)	37, 70

ホ

本書の目的	4
-------------	---

メ

メニュー	
アプリケーション	49
ガイダンス	6
システム	83
機器情報	29
診断	30
メンテナンスコードのリセット (パラメータ) ...	86

ユ

ユーザーの役割 (パラメータ)	86
ユーザー管理 (サブメニュー)	85

リ

リミットの割り当て (パラメータ)	75
-------------------------	----

ロ

ローフローカットオフ (サブメニュー)	61
ローフローカットオフ (パラメータ)	62
ローフローカットオフ オフの値 (パラメータ) .	62
ローフローカットオフ オンの値 (パラメータ) .	62
ローフローのリミット値 (パラメータ)	80
ロケーション方式 (パラメータ)	108
ロック状態 (パラメータ)	84



www.addresses.endress.com
